

Exemple de configuration de HTTP VXC-M

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

Introduction

Ce document décrit comment activer le HTTP sur le gestionnaire de client d'expérience de virtualisation (VXC-M). Les VXC-M typiques installent (par défaut) seulement des enables le protocole de FTP. Si vous voulez utiliser le HTTP ou le HTTPS, le HTTP doit être activé.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance d'un serveur VXC-M avec seulement le FTP activé.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Version 4.9.1 VXC-M
- Gestionnaire de version 7 du service d'information d'Internet (IIS)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le **gestionnaire IIS** (inetmgr.exe).
2. Développez le serveur et les **sites**.

3. Cliquez avec le bouton droit le **serveur HTTP de rapport** et choisissez **ajoutent l'application...**

Alias : MyWDM

Chemin physique : C:\inetput\ftproot

4. Développez le **serveur HTTP de rapport**, et cliquez sur **MyWDM**.
5. Sur l'écran d'accueil de /MyWDM, **authentification de clic**.

6. Activez l'**authentification de base**, et désactivez les deux autres types d'authentification.

7. Cliquez sur **MyWDM** sous le **serveur HTTP de rapport**, et double-cliquez les **types MIME**.
8. Choisissez. *, .ini, .raw, et .info.

9. Naviguez vers **VXC-M > archivages du logiciel de Manager > de configuration**, cliquez avec le bouton droit le **MAÎTRE**, et choisissez **Propriétés**.
10. Changez le **type de transfert** au HTTP et au FTP. Quand la question s'affiche, cliquez sur **oui**.

11. Sous la section de création récente de HTTP, entrez le mot de passe pour l'utilisateur de rapport : **r@p8p0r+**

12. Cliquez sur **OK**.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Naviguez vers **VXC-M > archivages du logiciel de Manager> de configuration**, cliquez avec le bouton droit le **MAÎTRE**, et choisissez la **connexion de test**. Le FTP et le HTTP devraient passer.

Terminez-vous ces étapes afin de s'assurer que tout fonctionne comme prévu :

1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Allez à <http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/>.
3. Procédure de connexion avec les identifiants utilisateurs de rapport.
4. Assurez-vous que chaque fichier du module peut être téléchargé.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.