إستدراد كلمة مرور النظام الأساسي ل Cisco Unified Communications Domain Manager (CUCDM)

المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعادة ضبط كلمة مرور النظام الأساسي Cisco UCDM اذا نسيت كلمة المرور ولم تتمكن من الوصول إلى CLI عبر مستخدم النظام الأساسي.

إجراء إستدراد كلمة المرور

يصف هذا القسم إجراء إستدراد كلمة مرور Cisco UDCM.

> **ملاحظة**: لا ينطبق هذا الإجراء إلا على CUCDM 10.1.x و 10.6 GROUP الإصدار 1.99-
> 21ubuntu3.17 و 3.18.

1. قم بتعطيل الاتصالات، إن أمكن، من خلال تعطيل الشبكة. وهذا يضمن عدم فقدان
   الحركات.
2. قم بتسجيل الدخول إلى VMWare خادم الجهاز الظاهري (VM) ل Cisco UCDM.
3. اختر ال VM وحرر عملية إعداد déclic.
4. انقر صفحة **الخيارات**، واختر خيارات التمهيد وحدد خانة الاختيار في قسم إعداد
   BIOS. وفي المرة التالية التي يتم فيها تمهيد الجهاز الاختراضي، يتم فرض إدخال
   الجهاز إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).

5. افتح شاشة عرض Cisco UCDM (الإطلاق وحدة تحكم الجهاز الظاهري).

6. انقر زر إعادة تشغيل التشغيل (Guest).

7. يدخل الجهاز الظاهري إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) ويخرج من دون إجراء أي
تغييرات. يلزم تنفيذ الخطوة التالية بسرعة قبل تمهيد النظام).

8. اضغط على E على وحدة تحكم تمهيد Group.

9. انتقل إلى السطر الثاني إلى الأخير، والذي يبدأ بكلمة ثنائية لينكس.

10. انتقل إلى نهاية السطر إلى "init=/bin/bash" كما هو موضح في هذه الصورة.

```
                    GNU GRUB   version 1.99-21ubuntu3.18

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  setparams 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-88-virtual'                      │
│                                                                       │
│  recordfail                                                           │
│  gfxmode $linux_gfx_mode                                              │
│  insmod gzio                                                          │
│  insmod part_msdos                                                    │
│  insmod ext2                                                          │
│  set root='(hd0,msdos1)'                                              │
│  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b15d3989-c37a-4de8-88de-89e0\│
│  a14a0dc5                                                             │
│  linux /boot/vmlinuz-3.2.0-88-virtual root=UUID=b15d3989-c37a-4de8-88\│
│  de-89e0a14a0dc5 ro init=/bin/bash_                                   │
│  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-88-virtual                            │
│                                                                       │
│                                                                       │
│                                                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
       completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
       a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
       menu.
```

11. اضغط على Ctrl-X لتمهيد النظام.

12. أدخل التحميل -o إعادة التحميل، rw / بمجرد تمهيد النظام.


```
File  View  VM

Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# mount -o remount,rw /
[  124.073926] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
root@(none):/# passwd platform
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/# sync
root@(none):/# exit
exit
[  214.108016] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[  214.108181] Pid: 1, comm: bash Not tainted 3.2.0-88-virtual #126-Ubuntu
[  214.108336] Call Trace:
[  214.108458]  [<ffffffff81646be4>] panic+0x91/0x1a4
[  214.108607]  [<ffffffff8106c085>] forget_original_parent+0x245/0x250
[  214.108788]  [<ffffffff8106c0a7>] exit_notify+0x17/0x110
[  214.108930]  [<ffffffff8106c932>] do_exit+0x1f2/0x450
[  214.109075]  [<ffffffff8106cd34>] do_group_exit+0x44/0xa0
[  214.109222]  [<ffffffff8106cda7>] sys_exit_group+0x17/0x20
[  214.109373]  [<ffffffff81667962>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
```

13. أدخل النظام الأساسي يسمح كلمة المرور وأدخل كلمة مرور جديدة للنظام.

14. اكتب sync لفرض مزامنة نظام الملفات.

15. اكتب exit ثم قم بإيقاف تشغيل الجهاز الظاهري وعلى الجهاز الظاهري.

16. -Linux 3.2.0 التشغيل نظام Ubuntu مع نظام التشغيل أخر نظام النظام، عندما يتم تمهيد النظام -70 الافتراضي.

يمكنك الآن تسجيل الدخول للنظام الأساسي كمستخدم للنظام الأساسي مع تعيين كلمة المرور في الخطوة رقم 13.

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية
والبشرية لتقديم دعم المستخدمين في جميع أنحاء العالم
بمحتوى مترجم. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما
هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco
Systems مسؤوليتها عن دقة هذه الترجمات وتوصي بالرجوع دائمًا إلى
المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).