

# SIP-Inspektion auf FTD deaktivieren

## Inhalt

---

---

## Problem

Ein Firewall-Administrator möchte die SIP-Inspektion (Session Initiation Protocol) auf einem FTD-Gerät (Firewall Threat Defence) deaktivieren.

## Umwelt

- FTD führt Software-Version 7.4.4 aus. Andere Software-Versionen sind ebenfalls betroffen.
- Firewall Management Center (FMC) mit der Softwareversion 7.7.12. Andere Softwareversionen sind ebenfalls betroffen.
- Die SIP-Inspektion (Session Initiation Protocol) ist auf FTD aktiviert.

## Auflösung

Es gibt zwei Möglichkeiten, die SIP-Inspektion global zu deaktivieren:

Lösung 1: Deaktivieren von SIP von FTD CLISH CLI

Verwenden Sie diesen Befehl:

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...

Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e

7818 bytes copied in 0.250 secs

[OK]

## Verifizierung

```
<#root>
```

```
>
```

```
show running-config policy-map | include sip
```

```
>
```

## Lösung 2: SIP mit FlexConfig deaktivieren

Navigieren Sie auf FMC zu Devices > FlexConfig, und erstellen Sie ein FlexConfig-Objekt mit folgendem Inhalt:

**Add FlexConfig Object**

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

|  | Deployment:  | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

## Die bereitzustellende CLI:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

Anwenden Wählen Sie die FlexConfig-Richtlinie aus, und wählen Sie Preview Config aus, um eine Vorschau anzuzeigen:



**Preview FlexConfig**

Select Device:  
mzafeiro\_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

###Flex-config Appended CLI ###  
policy-map global\_policy  
class inspection\_default  
no inspect SIP

Close

Stellen Sie abschließend die Richtlinie bereit.

Verifizierung

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



---

Anmerkung: Sie müssen die bestehende SIP-Verbindung aus der LINA-Verbindungstabelle löschen, damit die Verbindungen ohne SIP-Inspektion wiederhergestellt werden können. Mit diesem Befehl können Sie die vorhandenen SIP-Verbindungen überprüfen:

---

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

## SIP-Inspektion für bestimmte Hosts deaktivieren

Um die SIP-Überprüfung für bestimmte Hosts zu deaktivieren, überprüfen Sie <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-h1d-2007972800>

## Ursache

Die Deaktivierung der SIP-Inspektion für FTD kann auf zwei Arten erfolgen:

- FTD-CLI
- Verwenden von FlexConfig

## Verwandte Inhalte

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Technischer Support und Downloads von Cisco](#)

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.