

Configuración de las notificaciones ISE SMS para las cuentas de invitado patrocinadas

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Advertencias](#)

[Proceso](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el proceso usado para configurar las notificaciones cortas de los servicios de mensajería (SMS) para las cuentas de invitado patrocinadas. Cisco identifica los servicios que el motor (ISE) utiliza un sistema gateway de S TP-a-SMS. El ISE envía un correo electrónico a un servidor del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), que adelante las credenciales vía el gateway SMS/SMS:

- El correo electrónico se envía a un destino predeterminado (en este caso sms@cisco.com).
- Una vez que el mensaje llega el gateway de SMS, se examina la plantilla y se localiza el número móvil.
- El gateway de SMS entonces adelante el mensaje a ese número.

Prerrequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Un conocimiento básico de los procedimientos de Cisco ISE
- Un conocimiento básico del sistema gateway SMS/SMS

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el sistema gateway de Cisco S TP-a-SMS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en


funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Advertencias

- Las notificaciones de SMS no se soportan para el uno mismo-registro, sólo para el patrocinador creó las cuentas de invitado.
- El ISE soporta solamente la sustitución variable en el campo de la “disposición”. El campo del “destino” debe contener solamente a la dirección del gateway de SMS. Usted no puede utilizar las etiquetas HTML, tales como el “%mobilenumber%” en el campo del “destino” para alcanzar 04xxxxxxx@sms-cisco.com (Id. de bug Cisco [CSCtu25982](#)).

Proceso


1. De la ventana de administración, elija a los **grupos de la Administración del portal web** > del **patrocinador**. Asegúrese de que los grupos apropiados del patrocinador tengan SMS que envía el conjunto de permisos a los “YE.”




The screenshot shows the Cisco ISE Administration interface. The navigation menu includes Home, Operations, Policy, and Administration. Under Administration, there are tabs for System, Identity Management, Network Resources, and Web Portal Management. The current view is 'Sponsor Group Policy' > 'Sponsor Groups' > 'Settings'. The 'Sponsor Group List' shows 'Sponsor:AllAccounts'. The 'Sponsor Group' configuration page is open, with the 'Authorization Levels' tab selected. The configuration table is as follows:

General	Authorization Levels	Guest Roles	Time Profiles
Allow Login	Yes		
Create Single Account	Yes		
Create Random Accounts	Yes		
Import CSV	Yes		
Send Email	Yes		
Send SMS	Yes		
View Guest Password	Yes		
Allow Printing Guest Details	Yes		
View/Edit Accounts	All Accounts		
Suspend/Reinstate Accounts	All Accounts		
* Account Start Time	1	Days (Valid Range 1 to 999999999)	
* Maximum Duration of Account	5	Days (Valid Range 1 to 999999999)	

2. Del menú Administration (Administración), elija el **sistema** > las **configuraciones** > al **servidor SMTP**. Configure sus configuraciones del servidor SMTP.



3. Del menú Administration (Administración), elija la **Administración del portal web** > las **configuraciones** > el **patrocinador** > la **plantilla del lenguaje** > el [Language] > la **notificación del texto de SMS de la configuración**. Configure el tema, el destino (dirección de correo electrónico del gateway de SMS), y la disposición.



Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)