

Desactivar inspección de SIP en FTD

Contenido

Problema

Un administrador de firewall desea desactivar la inspección de SIP (protocolo de inicio de sesión) en un dispositivo Firewall Threat Defence (FTD).

Entorno

- FTD que ejecuta la versión de software 7.4.4. Otras versiones de software también se ven afectadas.
- Firewall Management Center (FMC) que ejecuta la versión de software 7.7.12. Otras versiones de software también se ven afectadas.
- La inspección del protocolo de inicio de sesión (SIP) está activada en FTD.

Resolución

Existen 2 formas de deshabilitar globalmente la inspección de SIP:

Solución 1: Desactivar SIP de CLI de FTD CLISH

Utilice este comando:

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...
Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e
7818 bytes copied in 0.250 secs
[OK]

Verificación

<#root>

>

```
show running-config policy-map | include sip
```

>

Solución 2: Desactivar SIP mediante FlexConfig

En FMC, navegue hasta Devices > FlexConfig y cree un objeto FlexConfig con este contenido:

Add FlexConfig Object

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

| Deployment: | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

La CLI que se implementará:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

Aplicar Utilice la política FlexConfig y seleccione Preview Config para obtener una vista previa de la misma:



Preview FlexConfig

Select Device:
mzafeiro_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

###Flex-config Appended CLI ###
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP

Close

Por último, implemente la política.

Verificación

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



Nota: Debe borrar la conexión SIP existente de la tabla de conexiones LINA para que las conexiones se restablezcan sin inspección SIP. Puede utilizar este comando para verificar las conexiones SIP existentes:

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

Desactivar inspección de SIP para hosts específicos

Para desactivar la inspección de SIP para hosts específicos, marque

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-hId-2007972800>

Causa

La desactivación de la inspección SIP en FTD se puede realizar de 2 maneras:

- CLI FTD
- Uso de FlexConfig

Contenido relacionado

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).