

Conversión del Unity Connection del AXL al usuario LDAP integrado

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe la conversión del Unity Connection de la capa administrativa XML (AXL) al usuario del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) integrado y cómo manejar cualquier problema que ocurra en la conversión del usuario integrado AXL al usuario integrado LDAP. El Unity Connection permite que usted importe a los usuarios del LDAP o que importe a los usuarios vía el AXL del CallManager. Usted puede también crear a los usuarios en el Unity Connection independientemente.

Problema

Usted debe convertir a los usuarios del Unity Connection de la integración AXL a la integración LDAP. Las aplicaciones del cliente farfullan y quieren conectar el Jabber con el voicemail y utilizar el LDAP para la autenticación.

Note: Usted puede ser que elija realizar esta conversión por las razones con excepción de éstos enumerados en este artículo.

Solución

Caution: Este artículo no detalla la configuración de la integración LDAP en la conexión utilitaria. La configuración de la integración LDAP debe ocurrir antes de que usted realice este procedimiento. Vea las referencias a la configuración en la sección de información relacionada.

1. Vaya a la página de administración del Unity Connection y haga clic la **herramienta de administración global** situada cerca de las **herramientas**.
2. Elija la **operación > la exportación selectas**.
3. Elija el **tipo de objeto selecto > Users con el buzón**.

4. Haga clic en Submit (Enviar).
5. Cuando el archivo está listo, usted verá la **descarga la opción de archivos de la exportación** aparecer. Haga clic la **descarga el archivo de la exportación** y descargue el archivo separado coma de los valores (CSV).
6. Abra archivo CSV y localice la columna de **Ccmlid**. Los usuarios que son AXL integrado pudieron tener un valor de la cadena largo. Usted debe substituir este valor por el **%null%**.
7. Aplique el valor del **%null%** a todas las identificaciones del usuario aplicables que usted quiera convertir del AXL al LDAP.
8. Navegue Herramienta de administración global (BAT) a la página y abra el Unity Connection.
9. Elija la **operación > la actualización**.
10. Elija el **tipo de objeto selecto > Users con los buzones**.
11. Hojee para seleccionar el archivo del .CSV que usted guardó. Si el archivo tiene cualesquiera inexactitudes, el registro de error indica esas inexactitudes. Retitule el **nombre del archivo fallado** registro de error de los **objetos**.
12. Haga clic en Submit (Enviar).
13. Si la tarea se ejecuta con éxito, usted puede cambiar al usuario al LDAP integrado.
14. Navegue a la página básica del usuario y el tecleo **integra con el directorio LDAP**.
15. Click **Save**. La identificación del usuario usada por el AXL en el Unity Connection es lo mismo que la identificación del usuario recibida en el administrador de comunicaciones del LDAP.
16. Elija los **ajustes de sistema > el LDAP > la Configuración LDAP** para asegurarse de que la autenticación ldap está configurada correctamente.
17. Inicie sesión para farfullar. El voicemail conecta.

Información Relacionada

- [Cisco Unity Connection de integración 8.x con un directorio LDAP](#)
- [Cisco Unity Connection de integración 9.x con un directorio LDAP](#)
- [Cisco Unity Connection de integración 10.x con un directorio LDAP](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)