L'instance de spplunk n'a pas de bouton « DÉCONNEXION ».

Applicabilité

Nuage Spunk

Description

Le lien de déconnexion est désactivé par défaut lors de l'utilisation de SAML. Il est contrôlé par le paramètre idpSLOUrl dans authentication.conf.

La définition de ce paramètre est documentée dans Configurer SAML SSO en utilisant des fichiers de configuration sur Splunk Enterprise

idPSLOUrl	string	The protocol endpoint on the IdP that Splunk Enterprise uses to log the user out. While this setting is not required, if you don't supply it, the user that Splunk Enterprise uses to log into the IdP will not be logged out. Example: https://your path/idp/SLO.saml2	Optional

Remarque : Ce document est uniquement disponible pour Splunk Enterprise. Cependant, le paramètre s'applique également au cloud Splunk.

Enquête

Cette valeur peut être vérifiée à l'aide de l'interface utilisateur en naviguant dans le paramètre de configuration SAML dans Splunk Web.

- Paramètres> Méthodes d'authentification
- cliquez sur le lien SAML_settings
- cliquez sur le bouton Configuration SAML
- Afficher la valeur dans « URL de déconnexion unique (SLO) »

La valeur peut également être vérifiée via l'examen en ligne de commande du fichier

authentication.conf et la recherche du paramètre idpSLOUrl. (Le chemin à partir de ces résultats a été défini sur l'exemple utilisé dans la documentation)

```
splunk@sh-node:~$ splunk btool authentication list --debug | grep idpSLOUrl
/opt/splunk/etc/system/local/authentication.conf            idpSLOUrl = https://yourpath/idp/SS
```

Configurez l'authentification unique de base à l'aide de SAML avec le fichier authentication.conf file

Résolution

Lorsque l'URL de déconnexion unique (SLO) (idpSLOUrl dans authentication.conf) n'est pas spécifiée, le bouton de déconnexion n'est pas disponible comme dans une configuration sso classique.

Pour activer le lien de déconnexion, vous devez saisir une entrée dans le champ URL de déconnexion unique (SLO) sous la configuration SAML.

- Paramètres> Méthodes d'authentification
- cliquez sur le lien SAML_settings
- cliquez sur le bouton Configuration SAML
- Définissez la valeur de « Single Log Out (SLO) URL » comme protocole/workflow de déconnexion du fournisseur d'identité. (Cette valeur est souvent très similaire à l'URL SSO (Single Sign On) , il est très peu probable que ces deux valeurs se correspondent exactement.)

Remarque importante : pour permettre aux utilisateurs de se déconnecter du fournisseur d'identité et du Splunk, cette valeur doit être définie sur le protocole/workflow de déconnexion du fournisseur d'identité, sinon l'utilisateur ne sera pas déconnecté du fournisseur d'identité ou du Splunk. Si le protocole de déconnexion/l'URL de flux de travail de l'Idp n'est pas utilisé, le lien de déconnexion s'affiche, mais lorsque vous appuyez dessus, l'utilisateur n'est PAS déconnecté de l'IdP ou du Splunk.

Liens connexes

Configurez l'authentification unique de base en utilisant SAML avec le fichier authentication.conf

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.