

Désactiver l'inspection SIP sur FTD

Table des matières

Problème

Un administrateur de pare-feu souhaite désactiver l'inspection SIP (Session Initiation Protocol) sur un périphérique Firewall Threat Defense (FTD).

Environnement

- FTD exécutant la version 7.4.4 du logiciel. Les autres versions du logiciel sont également affectées.
- Firewall Management Center (FMC) exécutant la version 7.7.12. Les autres versions logicielles sont également affectées.
- L'inspection SIP (Session Initiation Protocol) est activée sur FTD.

Résolution

Il existe 2 façons de désactiver globalement l'inspection SIP :

Solution 1 : Désactiver SIP de FTD CLISH CLI

Utilisez cette commande :

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...
Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e

7818 bytes copied in 0.250 secs
[OK]

Vérification

<#root>

>

```
show running-config policy-map | include sip
```

>

Solution 2 : Désactiver SIP avec FlexConfig

Sur FMC, accédez à Devices > FlexConfig et créez un objet FlexConfig avec ce contenu :

Add FlexConfig Object

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

| | Deployment: | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

La CLI à déployer :

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

Appliquer Sélectionnez la stratégie FlexConfig et sélectionnez Preview Config afin de l'afficher :

Preview FlexConfig

Select Device:

mzafeiro_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

```
###Flex-config Appended CLI ###
policy-map global_policy
  class inspection_default
  no inspect SIP
```

Close

Enfin, déployez la stratégie.

Vérification

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



Remarque : Vous devez effacer la connexion SIP existante de la table de connexion LINA afin que les connexions soient rétablies sans inspection SIP. Vous pouvez utiliser cette commande afin de vérifier les connexions SIP existantes :

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

Désactiver l'inspection SIP pour des hôtes spécifiques

Pour désactiver l'inspection SIP pour des hôtes spécifiques, consultez la page <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-hId-2007972800>

Motif

La désactivation de l'inspection SIP sur FTD peut être effectuée de deux manières :

- CLI FTD
- Utilisation de FlexConfig

Autres informations utiles

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.