

Jabber pour l'exemple persistant de configuration de base de conversation de version 9.7 de Windows

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer la conversation persistante dans la version 9.7 de Cisco Jabber pour Windows.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Jabber pour Windows (à l'heure actuelle, le Jabber pour Windows ne peut pas être utilisé afin de créer un chatroom persistant.)
- La dernière version de Cisco Unified Personal Communicator(CUPC), qui est utilisée afin d'ajouter/crée une salle
- IM et version 10.x de Cisco Unified Presence
- Gestionnaire d'appel de Cisco Unified (CUCM) Version10.x
- Version 9.1.13 de PostgreSQL

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Jabber pour la version 9.7 de Windows (à l'heure actuelle, le Jabber pour Windows ne peut pas être utilisé afin de créer un chatroom persistant)
- La version 8.6.3 ou ultérieures CUPC, qui est utilisée afin d'ajouter/crée une salle
- IM et Cisco Unified Presence Version 10.x
- Version 10.x CUCM
- Version 9.1.13 de PostgreSQL

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Terminez-vous ces étapes afin de configurer la conversation persistante.

1. Ajoutez un serveur de base de données externe (DB). Dans ce scénario, un serveur de PostgreSQL est utilisé pour le DB externe. Référez-vous au pour en savoir plus d'[exemple de base de données externe de PostgreSQL de serveur de Cisco Unified Presence et de configuration de conformité](#).
2. Naviguez vers l'IM et la page de gestion de Cisco Unified Presence, puis allez à la Messagerie et cliquez sur la **discussion de groupe** et la **conversation persistante**.
3. Sous la section persistante d'affectation de base de données de conversation, ajoutez la référence externe de DB que vous avez créée.


Persistent Chat Database Assignment	
Node	External Database
10.201.217.29	postgres (10.201.217.26)

4. Cliquez sur la **sauvegarde** et assurez-vous que les services appropriés sont redémarrés. Avant tout, le Conference Manager des textes de Cisco XCP devrait être lancé et commencé. Assurez-vous également que le message Archiver XCP est commencé.
5. Ajoutez ces informations XML au **fichier jabber-config.xml** afin de s'assurer que la conversation persistante est activée et l'**option de ChatRoom** apparaît sur l'écran de Jabber.

```
<Client>  
<Persistent_Chat_Enabled>true</Persistent_Chat_Enabled>  
</Client>
```


Après que le dossier de Jabber soit mis avec code XML et soit redémarré à jour, cette icône

apparaît sur l'écran de Jabber, ainsi il signifie que la conversation persistante est activée.




6. Dans ce scénario, le client CUPC est utilisé afin d'ajouter un chatroom persistant. Terminez-vous ces étapes afin d'ajouter une nouvelle salle avec CUPC :


Salles de clic.




Cliquez sur New le chatroom....




Écrivez le nom de pièce et le sujet et le clic invitent.



Sur le Jabber, cliquez sur le chatroom que vous avez créé, puis cliquez sur le **tout l'onglet de salles**, et la nouvelle pièce du clic **Refresh**. The vous avez créée devrait être répertoriée.




Si vous êtes invité à une session de discussion persistante, vous recevez une notification instantanée comme ceci :



Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Le clic **entrent** sur la notification instantanée. Si le Jabber est correctement configuré, l'écran principal de pièce apparaît et vous pouvez participer à la conversation dans la chambre.



Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.