L'istanza di splunk non dispone di un pulsante "LOGOUT".

Applicabilità

Spunk Cloud

Descrizione

Il collegamento di disconnessione è disattivato per impostazione predefinita quando si utilizza SAML. È controllato dall'impostazione idpSLOUrl in authentication.conf.

La definizione di questa impostazione è documentata in Configurare SAML SSO utilizzando i file di configurazione in Splunk Enterprise

idPSLOUrl	string	The protocol endpoint on the IdP that Splunk Enterprise uses to log the user out. While this setting is not required, if you don't supply it, the user that Splunk Enterprise uses to log into the IdP will not be logged out. Example: https://your path/idp/SLO.saml2	Optional

Nota: Questo documento è disponibile solo per Splunk Enterprise. Tuttavia, l'impostazione si applica anche a Splunk Cloud.

Indagine

È possibile controllare questo valore utilizzando l'interfaccia utente esplorando l'impostazione di configurazione SAML in Splunk Web.

- Impostazioni> Metodi di autenticazione
- fare clic sul collegamento SAML_settings
- fare clic sul pulsante Configurazione SAML
- Visualizza valore in "URL Single Log Out (SLO)"

Il valore può anche essere verificato tramite l'esame del file authentication.conf e cercando

l'impostazione idpSLOUrl. (Il percorso di questi risultati è stato impostato sull'esempio utilizzato nella documentazione)

```
splunk@sh-node:~$ splunk btool authentication list --debug | grep idpSLOUrl
/opt/splunk/etc/system/local/authentication.conf            idpSLOUrl = https://yourpath/idp/SS
```

Configurare SSO di base utilizzando SAML con authentication.conf file

Risoluzione

Quando l'URL "Single Log Out (SLO)" (idpSLOUrl in authentication.conf) non è specificato, il pulsante di disconnessione non sarà disponibile come in una configurazione SSO tipica.

Per abilitare il collegamento di disconnessione, è necessario immettere una voce nel campo URL Single Log Out (SLO) in Configurazione SAML.

- Impostazioni> Metodi di autenticazione
- fare clic sul collegamento SAML_settings
- fare clic sul pulsante Configurazione SAML
- Impostare il valore in "URL Single Log Out (SLO)" come protocollo/flusso di lavoro di disconnessione dell'IdP. (Questo valore è spesso molto simile all'"URL Single Sign On (SSO)" , pertanto è molto improbabile che questi due valori corrispondano esattamente l'uno all'altro).

Nota importante: per consentire agli utenti di disconnettersi da IdP e Splunk, questo valore deve essere impostato sul protocollo o sul flusso di lavoro di disconnessione di IdP. In caso contrario, l'utente non verrà disconnesso da IdP o Splunk. Se non si utilizza l'URL del flusso di lavoro o del protocollo di disconnessione dell'Idp, verrà visualizzato il collegamento di disconnessione ma, quando viene premuto, l'utente NON verrà disconnesso dall'IdP o dallo Splunk.

Collegamenti correlati

Configurare SSO di base utilizzando SAML con il file authentication.conf

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).