

# Disabilita ispezione SIP su FTD

## Sommario

---

---

## Problema

Un amministratore del firewall desidera disattivare l'ispezione SIP (Session Initiation Protocol) su un dispositivo Firewall Threat Defense (FTD).

## Ambiente

- FTD con software versione 7.4.4. Sono interessate anche altre versioni software.
- Centro gestione firewall (FMC) con software versione 7.7.12. Il problema interessa anche altre versioni software.
- L'ispezione SIP (Session Initiation Protocol) è abilitata sul FTD.

## Risoluzione

Esistono due modi per disabilitare l'ispezione SIP a livello globale:

Soluzione 1: Disabilita SIP da CLI FTD CLISH

Utilizzare questo comando:

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...

Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e

7818 bytes copied in 0.250 secs

[OK]

Verifica

<#root>

>

```
show running-config policy-map | include sip
```

>

Soluzione 2: Disabilita SIP tramite FlexConfig

In FMC selezionare Devices > FlexConfig e creare un oggetto FlexConfig con il seguente contenuto:

**Add FlexConfig Object**

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

|  | Deployment:  | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

La CLI da implementare:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

Applica Usare il criterio FlexConfig e selezionare Preview Config per visualizzarlo in anteprima:

### Preview FlexConfig

Select Device:

mzafeiro\_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

```
###Flex-config Appended CLI ###
policy-map global_policy
  class inspection_default
  no inspect SIP
```

Close

Infine, distribuire il criterio.

Verifica

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



---

Nota: È necessario cancellare la connessione SIP esistente dalla tabella delle connessioni LINA in modo che le connessioni vengano ristabilite senza ispezione SIP. È possibile utilizzare questo comando per verificare le connessioni SIP esistenti:

---

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

## Disabilita ispezione SIP per host specifici

Per disabilitare l'ispezione SIP per host specifici, selezionare

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-hId-2007972800>

## Causa

La disattivazione dell'ispezione SIP su FTD può essere eseguita in due modi:

- CLI FTD
- Utilizzo di FlexConfig

## Contenuto correlato

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Supporto tecnico Cisco e download](#)

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).