

ローカルLANアクセスによる印刷とローカルリソースによるセキュアアクセスVPNの有効化

内容

お問い合わせ内容

セキュアアクセスVPNに接続している間は、ユーザはローカルプリンタやその他のLANリソースにアクセスできません。VPN接続中のLANアクセスオプションが期待どおりに動作しません。

環境

- テクノロジー：ソリューションサポート（SSPT – 契約が必要）
- サブテクノロジー：セキュアアクセス – セキュアクライアントリモートアクセス（VPN、ポスチャ、プライベートリソース）
- 製品ファミリ：SECACCS
- ソフトウェアバージョン：該当なし
- ローカルプリンタとLANリソース
- ユーザはSecure Client経由でVPNに接続されます
- スプリットトンネル設定が有効になっていない

解決策

セキュアアクセスVPNに接続しているユーザのローカルLANアクセスを有効にするには、次のコマンドを実行します。

1. VPN Profile > Connect > End User Connectivity > Virtual Private Networkの順に移動します。
2. VPN Profileを選択し、Editをクリックします。
3. Cisco Secure Client Configurationに移動し、Client Settingsをクリックします。
4. Local LAN Accessをイネーブルにして、Saveをクリックします。
5. Traffic Steering に移動し、0.0.0.0/32を追加します。
6. プロファイルの変更がバックエンドにプッシュされるまで10分間待機します。

確認

1. セキュアクライアントを使用してCisco Secure access VPNに接続します。
2. Preferencesに移動し、Allow local (LAN) access when using VPN (if configured)オプションが有効になっていることを確認します。
3. 歯車アイコンをクリックし、工順詳細にナビゲートします。ここでは、ローカルLAN(0.0.0.0/0)is automatically detected and excluded from the tunnel.

原因

ローカルLANアクセスを有効にする設定が欠落している。

関連コンテンツ

- [セキュアクライアントのローカルLANアクセスの設定](#)
- [シスコのテクニカルサポートとダウンロード](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。