



W

- [watcher all](#) (2 ページ)
- [xsvc](#) (4 ページ)

watcher all

外部ウォッチャーが内部プレゼンティティを監視できるようにするには、プレゼンス設定モードで **watcherall** コマンドを使用します。外部ウォッチャーによる監視を無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

watcherall
nowatcherall

構文の説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド デフォルト

プレゼンスが有効な場合は、内部ウォッチャーのみが許可されます。

コマンド モード

プレゼンス構成 (config-presence)

コマンド履歴

リリース	変更
12.4(11)XJ	このコマンドが導入されました。
12.4(15)T	このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(15)T に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、SIP トランクを介して接続されたリモートルータ上の外部ウォッチャーが内部ディレクトリ番号を監視できます。監視対象の内部ディレクトリ番号に対して、**allowwatch** コマンドを有効にする必要があります。リモートルータからの外部監視を許可するには、リモートルータで **allowsubscribe** コマンドを有効にする必要があります。

例

次の例は、内部プレゼンティティの外部監視を有効にする方法を示しています。

```
Router(config)# presence
Router(config-presence)# watcher all
```

関連コマンド

コマンド	description
allowsubscribe	内部ウォッチャーが外部プレゼンティティを監視できるようにします。
allowwatch	Cisco Unified CME に登録された電話機のディレクトリ番号を、プレゼンスサービスでウォッチできるようにします。
presence	ルータ上でプレゼンスサービスを有効にし、プレゼンス設定モードに入ります。
presenceenable	SIP トランクからの着信プレゼンス要求を許可します。

コマンド	description
server	内部ウォッチャーから外部プレゼンスエンティティにプレゼンス要求を送信するためのプレゼンスサーバのIPアドレスを指定します。
showpresenceglobal	プレゼンスサービスの設定情報を表示します。
showpresencesubscription	アクティブなプレゼンスのサブスクリプションに関する情報を表示します。

XSVC

トランクグループとして定義されている TDM、（ISDN-PRI/BRI、DS0 グループ、アナログ音声ポート）音声インターフェイスに拡張サービスアビリティ（**xsvc**）のサポートを追加するには、**xsvc** コマンドを使用します。拡張サービス機能のサポートを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

xsvc
noxsvc

構文の説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド デフォルト

トランクグループでは拡張サービス機能が無効になっています。

コマンド モード

トランクグループ設定

コマンド履歴

リリース	変更
15.2(2)T	このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、トランクグループとして定義されている音声インターフェイスの拡張サービス機能のサポートを追加します。

例

次の例では、トランクグループの監視を有効にします。

```
Router(config)# trunk group tdm-tg1
Router(config-trunk-group)# xsvc
```

関連コマンド

コマンド	description
provider	プロバイダサービスを有効にします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。