



## unset コマンド

---

- [unset ipsec\\*](#), 1 ページ
- [unset network\\*](#), 2 ページ

### unset ipsec\*

#### unset ipsec policy\_group

このコマンドは、指定されたグループの ipsec ポリシーをディセーブルにします。

**unset ipsec policy\_group** *policy\_group*

---

#### 構文の説明

パラメータ	説明
<i>policy_group</i>	グループ名を指定します。

---

---

#### コマンドモード

管理者 (admin :)

#### 要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Unified CM、Unified CM の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

## unset ipsec policy\_name

このコマンドは、指定された名前の ipsec ポリシーをディセーブルにします。

**unset ipsec policy\_name** *policy\_name*

### 構文の説明

パラメータ	説明
<i>policy_name</i>	ディセーブルにするポリシー名を指定します。

### コマンドモード

管理者 (admin :)

### 使用上のガイドライン

すべてのポリシー名をディセーブルにするには、*policy\_name* に対して ALL を入力します。

#### 要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Unified CM、Unified CM の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

## unset network\*

### unset network dns options

このコマンドは、DNS オプションの設定を解除します。

**unset network dns options** [*timeout*] [*attempts*] [*rotate*]

### 構文の説明

パラメータ	説明
<b>timeout</b>	システムが DNS クエリを失敗と判断するまでの待ち時間をデフォルトに設定します。
<b>attempts</b>	失敗するまでの DNS 試行回数をデフォルトに設定します。

パラメータ	説明
<b>rotate</b>	ネームサーバを選択するための方法をデフォルトに設定します。これは、ネームサーバ間での負荷分散方法に影響します。

### コマンドモード

管理者 (admin :)

### 使用上のガイドライン

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。



**注意**

続行すると、システムのネットワーク接続が一時的に失われます。

### 要件

適用対象 : Unified CM、Unified CM の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

## unset network domain

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

### unset network domain

### コマンドモード

管理者 (admin :)

### 使用上のガイドライン

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

### 要件

適用対象 : Unified CM、Unified CM の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

### 例

```
admin: unset network domain
cmdSetIp.domain.name.change.warning
Continue (y/n)?
trying to restart system...
Warning: Restart could take up to 5 minutes...
Shutting down Service Manager. Please wait...
```

## unset network ipv6 static\_address

このコマンドは、固定 IPv6 アドレスの設定を解除します。

**unset network ipv6 static\_address** [*reboot*]

### 構文の説明

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。

### コマンドモード

管理者 (admin :)

#### 要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Unified CM、Cisco Unity Connection

#### 例

```
admin: admin:unset network ipv6 static_address
      W A R N I N G
      The Server must be rebooted for these changes to take effect.
      Please make sure that you reboot this server.
      IPv6 static address was removed.
```