



クレデンシャル ポリシー

Cisco Unified Communications Manager は、ユーザのシステム アクセスを許可する前に、ユーザのログイン クレデンシャルを認証します。ユーザ アカウントを保護するには、失敗したログイン 試行、ロックアウト 期間、パスワード 有効期間、およびパスワード 要件に関する設定を Cisco Unified Communications Manager の管理 ページで指定します。これらの認証規則によって、クレデンシャル ポリシーが構成されます。

クレデンシャル ポリシーの適用対象は、アプリケーション ユーザとエンド ユーザです。管理者は、パスワード ポリシーをエンド ユーザとアプリケーション ユーザに割り当て、PIN ポリシーをエンド ユーザに割り当てます。これらのグループのポリシー割り当ては、[クレデンシャルポリシーのデフォルトの設定 (Credential Policy Default Configuration)] に一覧表示されます。

インストール時に、Cisco Unified Communications Manager は静的なデフォルト クレデンシャル ポリシーをユーザ グループに割り当てます。デフォルト クレデンシャルは提供されません。ユーザに新しいデフォルト ポリシーを割り当てて、新しいデフォルト クレデンシャルおよびクレデンシャル要件を設定するためのオプションは、Cisco Unified Communications Manager の管理 ページの [クレデンシャルポリシーのデフォルトの設定 (Credential Policy Default Configuration)] ウィンドウにあります。



(注) 空の (ヌル) クレデンシャルはサポートされません。

新しいユーザを Cisco Unified Communications Manager データベースに追加すると、デフォルト ポリシーが割り当てられます。ユーザの設定ウィンドウの [クレデンシャルの編集] ボタンを使用して、割り当てられたポリシーを変更し、ユーザ認証イベントを管理することができます。詳細については、P.18-4 の「[クレデンシャルの管理](#)」を参照してください。

この章の構成は、次のとおりです。

- [クレデンシャル ポリシーおよび認証 \(P.19-2\)](#)
- [クレデンシャルのキャッシュ \(P.19-2\)](#)
- [BAT による管理 \(P.19-2\)](#)
- [JTAPI/TAPI のサポート \(P.19-3\)](#)
- [クレデンシャルの履歴 \(P.19-3\)](#)
- [認証イベント \(P.19-4\)](#)
- [クレデンシャル ポリシー設定チェックリスト \(P.19-5\)](#)
- [参考情報 \(P.19-6\)](#)

クレデンシャル ポリシーおよび認証

Cisco Unified Communications Manager の認証機能は、ユーザの認証、クレデンシャルの更新、ユーザ イベントとエラーの追跡およびロギング、クレデンシャルの変更履歴の記録、データ保管のためのユーザ クレデンシャルの符号化とデコード（または暗号化と復号化）を実行します。

アプリケーション ユーザのパスワード、エンド ユーザのパスワード、およびエンド ユーザの PIN は、常に Cisco Unified Communications Manager データベースと照合して認証されます。Cisco Unified Communications Manager は、すべてのアプリケーションの共有認証プロバイダーとして機能します。Cisco Unified Communications Manager データベースにある情報を使用して、認証手順を実行し、アプリケーションを追跡します。

クレデンシャル ポリシーは、OS ユーザおよび CLI ユーザには適用されません。これらの管理者は、OS がサポートしている標準のパスワード検証手順を使用します。OS のログイン手順については、『Cisco Unified Communications Operating System アドミニストレーションガイド』を参照してください。

クレデンシャルのキャッシュ

管理者がエンタープライズ パラメータ「Enable Caching」を [True] に設定すると、パフォーマンスを向上させることができます。Cisco Unified Communications Manager が、キャッシュされたクレデンシャルを最长で 2 分間使用できるようになります。ログイン要求が発行されるたびに、その都度 Cisco Unified Communications Manager がデータベース検索を実行したり、ストアードプロシージャを起動したりする必要がなくなり、システムの効率が向上します。関連付けられているクレデンシャル ポリシーは、キャッシュ期間が終了するまで利用されません。

この設定は、ユーザ認証を呼び出すすべての Java アプリケーションに適用されます。このエンタープライズ パラメータを [False] に設定すると、キャッシュがオフになり、キャッシュされたクレデンシャルが認証に使用されなくなります。クレデンシャルのキャッシュを実行する場合は、ユーザごとに、ごくわずかな追加メモリが必要になります。

BAT による管理

一括管理ツール (BAT) を使用すると、一連のユーザについて、パスワードや PIN などの一般的なクレデンシャル パラメータを BAT のユーザ テンプレートで定義できます。ユーザ テンプレートを初めて作成するときは、すべてのユーザに静的なデフォルト クレデンシャル ポリシーが割り当てられます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration ガイド』を参照してください。

JTAPI/TAPI のサポート

Cisco Unified Communications Manager Java テレフォニー アプリケーション プログラミング インターフェイス (JTAPI) およびテレフォニー アプリケーション プログラミング インターフェイス (TAPI) は、アプリケーション ユーザに関連付けるクレデンシャル ポリシーをサポートしています。クレデンシャル ポリシーを適用するには、パスワード有効期間、PIN 有効期間、およびロックアウト戻りコードに対応できるアプリケーションを作成する必要があります。

アプリケーションは、どの認証モデルを使用するかにかかわらず、API を使用し、データベースまたは社内ディレクトリと照合して認証を実行します。



(注)

LDAP 認証はサポートされません。LDAP 認証では、エンド ユーザのパスワードの検証に Cisco Unified Communications Manager Business Edition システム上の社内ディレクトリが使用されます。

クレデンシャル ポリシーおよび認証をサポートしている新しいエラー文字列については、『*Cisco Unified Communications Manager JTAPI Developers Guide*』および『*Cisco Unified Communications Manager TAPI Developers Guide*』を参照してください。

クレデンシャルの履歴

ユーザがデータベース内に設定されると、ユーザ クレデンシャルの履歴がデータベースに格納されます。ユーザは、クレデンシャルを変更するように求められたとき、以前と同じクレデンシャルを入力することはできません。

認証イベント

管理者は、ユーザの [クレデンシャル設定 (Credential Configuration for)] ページでユーザ認証アクティビティを監視し、管理することができます。このページにアクセスするには、ユーザの設定ウィンドウの [クレデンシャルの編集] ボタンを使用します。最後のハック試行時刻、失敗したログイン試行の回数など、最新の認証結果が表示されます。

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンドユーザのクレデンシャルの管理」および「アプリケーションユーザのクレデンシャルの管理」を参照してください。

Cisco Unity Connection ユーザについては、Cisco Unified Communications Manager データベースアソシエーションへの Connection ユーザアソシエーションが存在する場合に限り、失敗したログインのアラームが生成されます。

システムは、次のクレデンシャルポリシーイベントのログファイルエントリを作成します。

- 認証の成功
- 認証の失敗 (不正なパスワードまたは未知のパスワード)
- 次の原因による認証の失敗
 - 管理ロック
 - ハック ロック (失敗したログインのロックアウト)
 - 期限切れソフト ロック (有効期限が切れたクレデンシャル)
 - 非アクティブ ロック (クレデンシャルが一定の期間にわたって使用されていない)
 - ユーザによる変更が必要 (クレデンシャルが、ユーザによる変更必須として設定されている)
 - LDAP 非アクティブ (LDAP 認証への切り替えと LDAP 非アクティブ)
- ユーザ クレデンシャルの更新の成功
- ユーザ クレデンシャルの更新の失敗



(注)

Cisco Unified Communications Manager Business Edition システムでは、LDAP 認証はサポートされません。

イベントメッセージには、常に「ims-auth」という文字列と、認証を試行したユーザの ID が記述されます。

ログファイルは、Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool を使用して表示できます。記録されたイベントを収集して、レポートにすることもできます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Real-Time Monitoring Tool アドミニストレーションガイド』および『Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting アドミニストレーションガイド』を参照してください。

クレデンシャル ポリシー設定チェックリスト

表 19-1 は、クレデンシャル ポリシーを設定するための一般的な手順とガイドラインを示しています。

表 19-1 クレデンシャル ポリシー設定チェックリスト

設定ステップ	関連した手順と項目
ステップ 1 [クレデンシャルポリシーの設定 (Credential Policy Configuration)] ウィンドウを使用して、デフォルトポリシー以外のクレデンシャルポリシーを設定します。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「クレデンシャルポリシーの設定」
ステップ 2 [クレデンシャルポリシーのデフォルト (Credential Policy Default)] ウィンドウを使用して、新しいクレデンシャルポリシーを割り当て、アカウントタイプに対して共通パスワードを設定します。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「クレデンシャルポリシーのデフォルトの設定」 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration ガイド』
ステップ 3 個々のユーザのクレデンシャル設定を管理または監視するには、ユーザの設定ウィンドウの「クレデンシャルの編集」リンクをクリックします。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンドユーザのクレデンシャルの管理」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「アプリケーションユーザのクレデンシャルの管理」

参考情報

関連項目

- [アプリケーションユーザとエンドユーザ \(P.18-1\)](#)
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンドユーザのクレデンシャルの管理」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「アプリケーションユーザのクレデンシャルの管理」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「クレデンシャルポリシーの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「クレデンシャルポリシーのデフォルトの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「LDAP システムの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「LDAP ディレクトリの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「LDAP 認証の設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「アプリケーションユーザの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンドユーザの設定」

参考資料

- *Cisco Unified Communications Manager Release 6.0(1) インストレーションガイド*
- *Cisco Unified Communications Operating System アドミニストレーションガイド*
- *Data Migration Assistant ユーザガイド*
- *Cisco Unified Communication ソリューションリファレンス ネットワーク デザイン (SRND)*
- *Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド*
- *Cisco Unified Serviceability アドミニストレーションガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager Real-Time Monitoring Tool アドミニストレーションガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting アドミニストレーションガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration ガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイド*
- *Cisco Unified IP Phone のユーザ資料とリリース ノート (全モデル)*