



Cisco Unified MeetingPlace Express の Cisco Unified Personal Communicator との統合

改訂：2006年10月18日、OL-12185-01-J

Cisco Unified MeetingPlace Express が Cisco Unified Personal Communicator と統合されている場合、ユーザは Cisco Unified Personal Communicator で会話中に、Cisco Unified MeetingPlace Express を使用することにより、非公開で予約不要の、Web のみの会議を通じてデータをすばやく共有できます。

この項の内容は、次のとおりです。

- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議についての情報 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合方法 \(P. A-4\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合の追加リファレンス \(P. A-5\)](#)

この付録の内容は、次のような場合に適用されます。

- Cisco Unified MeetingPlace Express システムを利用している。
- Cisco Unified MeetingPlace Express VT システムを利用している。

Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議についての情報

この項では、Cisco Unified MeetingPlace Express が Cisco Unified Personal Communicator ユーザに提供する Web のみの会議について説明します。この項の内容は、次のとおりです。

- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議への参加の概要 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議での参加者権限の概要 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議の詳細について \(P. A-3\)](#)

Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議への参加の概要

次の情報は、Cisco Unified Personal Communicator から開始される Cisco Unified MeetingPlace Express Web のみの会議だけに適用されます。

- 会議を開始するユーザは、次のいずれかの場所にアクティブなユーザプロフィールを持つ必要があります。
 - Cisco Unified MeetingPlace Express データベース
 - Cisco Unified MeetingPlace Express ユーザを認証する外部ディレクトリ
- 会議パスワードおよび電子メール通知は、サポートされません。
- Web 会議にアクセスする方法は、次のものだけです。
 - Cisco Unified Personal Communicator によるすべての会話参加者に対する自動ブラウザ起動。これは、ある会話参加者が Web 会議を開始すると自動的に発生します。
 - (Cisco Unified Personal Communicator を使用していないユーザ用) Web 会議を開始する会話参加者に指定され、続いてこの参加者によって配信される URL。

Cisco Unified IP Phone 用 Cisco Unified MeetingPlace Express サービス利用時の Cisco Unified IP Phone 画面、または検索や参加のユーザ Web ページなど、他の方法を使用した場合、この Web 会議にはアクセスできません。

関連項目

- [ユーザプロフィールについて \(P. 8-4\)](#)
- [外部ディレクトリによるユーザ認証について \(P. 7-13\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議についての情報 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合方法 \(P. A-4\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合の追加リファレンス \(P. A-5\)](#)

Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議での参加者権限の概要

次の情報は、Cisco Unified Personal Communicator から開始される Cisco Unified MeetingPlace Express Web のみの会議だけに適用されます。

- Web 会議室内では、すべての参加者がプレゼンタ権限を持つゲストユーザとなります。このため、すべての参加者はデータを共有できます。会議を開始するユーザのみが Cisco Unified MeetingPlace Express ユーザプロフィールを持つ必要があります。
- Web 会議室内では共有ポッドのみを使用できます。他のタイプの Cisco Unified MeetingPlace Express Web 会議室に表示される参加者リスト、チャット、ノートポッドは使用できません。
- データを共有できることを除いて、会議参加者は Web 会議室内外で会議のロック、記録、終了など、セッションを制御することはできません。

- ユーザ プロファイル設定は、これらの Web 会議の動作に影響しません。次に例を示します。
 - ユーザ プロファイルの [Password required] フィールドが Yes に設定されている場合でも、Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議に参加するにはパスワードを要求されません。
 - Cisco Unified Personal Communicator から開始される会議を Cisco Unified MeetingPlace Express が非公開で予約不要の Web 会議として扱う場合でも、会議を開始するユーザの Cisco Unified MeetingPlace Express ユーザ プロファイルで [Use reservationless] フィールドを No に設定できます。
 - ユーザ プロファイルの [Host web meetings with] フィールドが Participant list only に設定されている場合でも、Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議でユーザはデータを共有できます。

関連項目

- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議についての情報 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合方法 \(P. A-4\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合の追加リファレンス \(P. A-5\)](#)

Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議の詳細について

次の情報は、Cisco Unified Personal Communicator から開始される Cisco Unified MeetingPlace Express Web のみの会議だけに適用されます。

- レポートに表示される会議の件名は、`userid_WEBONLY_MEETING` で、`userid` は Cisco Unified MeetingPlace Express ユーザ プロファイルで会議を開始するユーザの **User ID** です。
- `systemsoftware` ライセンスがインストールされている場合、Cisco Unified Personal Communicator 会議で予約されるポートの数は、会話への参加者数に 1 を加えた数になります。
- `adhocsystemsoftware` ライセンスがインストールされている場合、1 つのアドホック ポートが Web 会議に参加する各ユーザによって使用されるようになります。アドホック Web ポートは予約されていません。

関連項目

- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議についての情報 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合方法 \(P. A-4\)](#)
- [ライセンスについて \(P. 3-3\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合の追加リファレンス \(P. A-5\)](#)

Cisco Unified Personal Communicator との統合方法

この項では、Web 会議を Cisco Unified Personal Communicator から開始できるようにするために Cisco Unified MeetingPlace Express 管理センターで実行しなければならないタスクについて説明します。

手順

	高レベル タスク	手順の説明
ステップ 1	適切なライセンスを Cisco Unified MeetingPlace Express にインストールします。 <ul style="list-style-type: none"> adhocsystemsoftware ライセンスをインストールする場合、Cisco Unified Personal Communicator ユーザに十分なポートを提供する webconf および maxadhoc ライセンスもインストールします。 systemsoftware ライセンスをインストールする場合、Cisco Unified MeetingPlace Express から開始されるフル Web 会議と、Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web のみの会議の両方に十分な Web ポートを提供する webconf および maxweb ライセンスもインストールします。 	Cisco Unified MeetingPlace Express システムへのライセンスのインストールと管理 (P. 3-1)
ステップ 2	信頼された Certificate Authority (CA) から必要な証明書を取得しアップロードすることにより、Cisco Unified MeetingPlace Express システム上で Secure Sockets Layer (SSL) 暗号テクノロジーを有効にします。	Cisco Unified MeetingPlace Express の証明書の管理 (P. 12-1)
ステップ 3	Cisco Unified Personal Communicator 会話から Web 会議を開始できる各 Cisco Unified Personal Communicator ユーザについて、Cisco Unified MeetingPlace Express ユーザ プロファイルが存在することを確認します。 通常は、Cisco Unified MeetingPlace Express および Cisco Unified Personal Communicator は Cisco Unified CallManager と統合され、Cisco Unified CallManager でユーザ認証処理を行います。	外部ディレクトリによるユーザ認証について (P. 7-13)



(注) 管理センター以外の場所で実行しなければならない追加タスクについては、『[InstallationCisco Unified Personal Communicator インストールガイド](#)』を参照してください。

関連項目

- [ライセンスについて \(P. 3-3\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator から開始される Web 会議についての情報 \(P. A-2\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator との統合の追加リファレンス \(P. A-5\)](#)

Cisco Unified Personal Communicator との統合の追加リファレンス

この項では、Cisco Unified Personal Communicator、およびこれの Cisco Unified MeetingPlace Express との統合についての追加情報へのリンクを示します。

関連項目	ドキュメンテーション
統合情報 <ul style="list-style-type: none">ソフトウェア互換性サポートされる機能	Release Notes for Cisco Unified Personal Communicator (http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/tsd_products_support_series_home.html)
Cisco Unified Personal Communicator	Cisco Unified Personal Communicator テクニカル サポートおよびドキュメンテーション (http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/tsd_products_support_series_home.html)
Cisco Unified MeetingPlace Express	Cisco Unified MeetingPlace Express テクニカル サポートおよびドキュメンテーション (http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_series_home.html)

