付録

この章の内容は、次のとおりです。

- ESX サーバでの VNC コンソールの設定，1 ページ

ESX サーバでの VNC コンソールの設定

はじめる前に

VM の VNC コンソールにアクセスするには、ハイパーバイザで ESX/ESXi サーバの VNC ポート（5900 ～ 5964）を開きます。 Cisco UCS Director では、VM の VNC コンソールを自動的に設定できます。

（注） 現在、VNC コンソールのアクセス設定では、ESX 4.X および ESXi 5.0 バージョンを搭載したハイパーバイザがサポートされています。

手順

ステップ 1 ESXi5.x ホストにログインします。

ステップ 2 シェルを使用して次のコマンドを実行し、ファイアウォールの設定を無効化します。
 # cat /etc/vmware/firewall/vnc.xml

ステップ 3 XML 設定をコピーして vnc.xml ファイルに貼り付けます。

```
  <!-- Firewall configuration information for VNC -->
<ConfigRoot>
  <service>
   <id>VNC</id>
    <rule id='0000'>
    <direction>inbound</direction>
     <protocol>tcp</protocol>
     <porttype>dst</porttype>
     <port>
```

```
     <begin>5901</begin>
     <end>6000</end>
     </port>
    </rule>
    <rule id='0001'>
     <direction>outbound</direction>
     <protocol>tcp</protocol>
     <porttype>dst</porttype>
     <port>
      <begin>0</begin>
      <end>65535</end>
     </port>
    </rule>
    <enabled>true</enabled>
    <required>false</required>
  </service>
</ConfigRoot>
```

ステップ 4 ファイアウォール ルールを更新し、新しい設定が正確にロードされたことを確認します。

```
~ # esxcli network firewall refresh
~ # esxcli network firewall ruleset list | grep VNC
VNC   true #**************************************
```