



アベイラビリティおよびインスタントメッセージの設定

- [アベイラビリティおよびインスタントメッセージの概要 \(1 ページ\)](#)
- [アベイラビリティおよびインスタントメッセージの要件 \(2 ページ\)](#)
- [アベイラビリティおよびインスタントメッセージのタスク フロー \(3 ページ\)](#)
- [アベイラビリティおよびインスタントメッセージング連携動作および制限事項 \(5 ページ\)](#)

アベイラビリティおよびインスタントメッセージの概要

IM and Presence Service を使用すると、ユーザは自身のステータスを連絡先と共有することができます。

ポイントツーポイント インスタント メッセージ機能は、一度に 2 人のユーザ間のリアルタイム会話をサポートします。IM and Presence Service は、送信者から受信者へのユーザ間のメッセージを直接交換します。ポイントツーポイントのインスタントメッセージを交換するには、ユーザがインスタント メッセージクライアントでオンラインである必要があります。

インスタント メッセージング機能には、以下があります。

インスタント メッセージ フォーキング機能

複数のインスタント メッセージ クライアントにログインしている連絡先にユーザがインスタント メッセージを送信すると、IM and Presence Service が各クライアントにインスタントメッセージを配信します。IM and Presence Service は、連絡先が応答するまで IM を各クライアントへのフォーキングを継続して行います。連絡先が応答すると、IM and Presence Service は連絡先が応答したクライアントのみに IM を配信します。

オフライン インスタント メッセージング

ログインしていない (オフライン) 連絡先にユーザがインスタントメッセージを送信すると、IM and Presence Service はインスタントメッセージを保存し、オフラインの連絡先がインスタントメッセージクライアントに再度サインインした際に、そのメッセージを配信します。

インスタントメッセージのブロードキャスト

ユーザは同時に複数の連絡先にインスタントメッセージを送信することができます。たとえば、ユーザは、大規模なグループの連絡先に通知を送信することができます。

すべてのインスタントメッセージクライアントでブロードキャストがサポートされているわけではないことに注意してください。

連絡先リストの最大サイズ

ユーザの連絡先リストの最大サイズを設定することができます。これはユーザが連絡先リストに追加することができる連絡先の数です。この設定は、Cisco Jabber クライアントアプリケーションとサードパーティクライアントアプリケーションの連絡先リストに適用されます。

連絡先の最大数に到達したユーザは、連絡先リストに新しい連絡先を追加できず、他のユーザもそのユーザを連絡先として追加できません。ユーザが連絡先リストの最大サイズに近く、最大数を超える連絡先を連絡先リストに追加すると、IM and Presence Service は超過した連絡先を追加しません。たとえば、IM and Presence Service の連絡先リストの最大サイズが 200 であるとします。ユーザに 195 件の連絡先があり、ユーザが 6 件の新しい連絡先をリストに追加しようとする、IM and Presence Service は 5 件の連絡先を追加し、6 件目の連絡先を追加しません。



ヒント 連絡先リストのサイズが上限に到達しているユーザがいると、Cisco Unified CM IM and Presence 管理のシステムのトラブルシューティングに表示されます。

アベイラビリティおよびインスタントメッセージの要件

SIP 間の IM では、以下のサービスが IM and Presence Service で実行されている必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router

SIP と XMPP 間の IM では、以下のサービスが IM and Presence Service で実行されている必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router
- Cisco XCP Text Conference Manager

アベイラビリティおよびインスタントメッセージのタスクフロー

IM and Presence Service 設定のアベイラビリティおよびインスタントメッセージを設定するには、以下のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	プレゼンス共有の設定 (3 ページ)	プレゼンスと IM のアベイラビリティを共有するクラスタレベルの設定を構成するには、以下の手順を使用します。プレゼンスの共有を使用すると、ユーザはお互いに IM のアベイラビリティのステータスを確認することができます。
ステップ2	インスタントメッセージの有効化 (4 ページ)	ユーザがインスタントメッセージを交換できるようにシステムを設定します。

プレゼンス共有の設定

プレゼンスと IM のアベイラビリティを共有するクラスタレベルの設定を構成するには、以下の手順を使用します。プレゼンスの共有を使用すると、ユーザはお互いに IM のアベイラビリティのステータスを確認することができます。



(注) アベイラビリティの共有をオフにする場合：

- ユーザは、クライアントアプリケーションで自身のアベイラビリティのステータスを表示することができます。他のユーザのステータスは灰色で表示されます。
- ユーザがチャットルームに参加すると、アベイラビリティのステータスは、**不明**と表示されます。

手順

ステップ1 Cisco Unified CM IM and Presence 管理で、**プレゼンス > 設定 > 標準設定**を選択します。

ステップ2 クラスタ全体のプレゼンス共有を有効にするには、**アベイラビリティの共有を有効にする**チェックボックスをオンにします。

(注) 個々の Cisco Jabber ユーザは、自身の Jabber クライアントで、この設定を有効または無効にすることができます。この設定は、Cisco Jabber クライアント内でポリシー設定を再構成することによって有効または無効にすることが可能です。

ステップ 3 他のユーザの承認を要求せずに他のユーザのプレゼンスを表示できるようにする場合は、**確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示できるようにする**のチェックボックスをオンにします。オンにしない場合は、すべてのプレゼンス要求が他のユーザによって承認される必要があります。

(注) 個々のエンドユーザは、Cisco Jabber クライアント内でポリシー設定を再構成することによって、この設定を上書きすることができます。

ステップ 4 **連絡先リストの最大サイズおよびウォッチャの最大数 (ユーザごと)** 設定の最大値を構成します。最大値を使用しない場合は、**制限なし**チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 オプション。Cisco Jabber のユーザが、連絡先リストに登録されていない他のユーザのプレゼンス状態を一時的にサブスクライブできるように**アドホック プレゼンス サブスクリプションを有効にする** チェックボックスをオンにし、追加のアドホック プレゼンスを設定します。

ステップ 6 **プレゼンス設定** ウィンドウで、その他のすべての設定を完了します。フィールドおよびその設定についてのヘルプは、**オンラインヘルプ**を参照してください。

ステップ 7 **[保存 (Save)]** をクリックします。

ステップ 8 **Cisco XCP Router** および **Cisco Presence Engine** を再起動します。

- a) Cisco Unified IM and Presence Serviceability にログインして、**ツール > コントロールセンター - 機能サービス** を選択します。
- b) **Cisco Presence Engine** サービスを選択して**再起動** をクリックします。
- c) **[Tools (ツール)] > [Control Center - Network Services (コントロールセンターのネットワーク サービス)]** を選択します。
- d) **Cisco XCP Router** サービスを選択して、**再起動** をクリックします。

(注) 編集したフィールドによっては、サービスを再起動する必要がない場合もあります。編集するフィールドの詳細については、**オンラインヘルプ**を参照してください。

次のタスク

[インスタントメッセージの有効化 \(4 ページ\)](#)

インスタントメッセージの有効化

ユーザがインスタントメッセージを交換できるようにシステムを設定します。

始める前に

[プレゼンス共有の設定 \(3 ページ\)](#)

手順

- ステップ1 Cisco Unified CM IM and Presence 管理で、メッセージング > 設定を選択します。
- ステップ2 インスタントメッセージングを有効にする チェック ボックスをオンにします。
- ステップ3 導入のニーズに沿うチェックボックスのオプションをオンにします。フィールドの説明については、オンライン ヘルプを参照してください。
- オフライン中の相手へのインスタントメッセージの送信を無効にする
 - クライアントでのインスタントメッセージ履歴のログの許可（サポートされるクライアントのみ）
 - Allow cut & paste in instant messages
- ステップ4 [保存 (Save)] をクリックします。

アベイラビリティおよびインスタントメッセージング連携動作および制限事項

機能	制限事項
アベイラビリティの共有	この設定をオフにすると、ユーザには自身のプレゼンス ステータスのみが表示されます。アベイラビリティ情報をクラスタ内の他のユーザと共有することはできません。また、クラスタ外から受信したアベイラビリティ情報も共有されません。

