



ボイスメール

- [ForwardVoicemail](#) (1 ページ)
- [VoicemailBackup1Server](#) (1 ページ)
- [VoicemailBackup2Server](#) (2 ページ)
- [VoicemailPrimaryServer](#) (2 ページ)
- [VoiceMailService_UseCredentialsFrom](#) (2 ページ)

ForwardVoicemail

すべてのクライアントに適用されます。

ボイスメールを**音声メッセージ**から転送できるようにするかを指定します。

- **true** (デフォルト) : ボイスメールの転送が有効になります。ユーザーが**ボイスメッセージ**タブでボイスメールを選択すると、**ボイスメッセージの転送オプション**が使用可能になります。
- **false** : ボイスメールの転送が無効になります。

例: `<ForwardVoicemail>false</ForwardVoicemail>`

VoicemailBackup1Server

デスクトップクライアント向けおよびモバイルクライアント向け Cisco Jabber に適用されます。

プライマリサーバがダウンしているか、または到達不能なとき、最初に接続するバックアップサーバを指定します。次の値を指定できます。

- ホスト名 (*hostname*)
- IP アドレス (*123.45.254.1*)
- FQDN (*hostname.domain.com*)

Cisco Jabber クライアントは、バックアップサーバ2つとプライマリサーバの合計3つまでのサーバをサポートします。ただし、ボイスメールサーバについては、1つのクラスタ内に2つまでのみサポートします。バックアップサーバを2つ設定するには、プライマリサーバと同じクラスタに1つ、別のクラスタにもう1つを配置します。

例：<VoicemailBackup1Server>hostname</VoicemailBackup1Server>

VoicemailBackup2Server

デスクトップクライアント向けおよびモバイルクライアント向け Cisco Jabber に適用されます。

プライマリサーバがダウンしているか、または到達不能なとき、2番目に接続するバックアップサーバを指定します。次の値を指定できます。

- ホスト名 (*hostname*)
- IP アドレス (*123.45.254.1*)
- FQDN (*hostname.domain.com*)

Cisco Jabber クライアントは、バックアップサーバ2つとプライマリサーバの合計3つまでのサーバをサポートします。ただし、ボイスメールサーバについては、1つのクラスタ内に2つまでのみサポートします。バックアップサーバを2つ設定するには、プライマリサーバと同じクラスタに1つ、別のクラスタにもう1つを配置します。

例：<VoicemailBackup2Server>hostname.domain.com</VoicemailBackup2Server>

VoicemailPrimaryServer

すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。

ボイスメールサーバのアドレスを指定します。値として次のいずれかを設定します。

- ホスト名 (*hostname*)
- IP アドレス (*123.45.254.1*)
- FQDN (*hostname.domain.com*)

例：<VoicemailPrimaryServer>hostname</VoicemailPrimaryServer>

VoiceMailService_UseCredentialsFrom

すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。

ボイスメールサービスにアクセスするために、クライアントが電話サービスのクレデンシャルを使用することを指定します。

ユーザの電話サービス認証情報がボイスメール サービス認証情報と一致することを確認します。この設定を使用すると、ユーザはクライアント インターフェイスでボイスメール サービス認証情報を指定できません。

デフォルトで、このパラメータは設定されていません。値は電話機です。

このパラメータは、次の展開でのみ設定する必要があります。

- ハイブリッドクラウドベース展開。
- 電話モード導入。

オンプレミス展開では、プレゼンス サーバにボイスメール サービスのクレデンシャル ソースを設定します。

以下は、ボイスメールサービスのクレデンシャル パラメータの例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
  <Voicemail>
    <VoicemailService_UseCredentialsFrom>phone</VoicemailService_UseCredentialsFrom>
  </Voicemail>
</config>
```

