



設定管理

- [高速サインイン \(1 ページ\)](#)

高速サインイン

この機能を使用すると、以前使用していた順次サインインプロセスとは異なり、Cisco Jabber のすべてのサービスに同時にサインインできます。各サービスはそれぞれのサーバに独立して接続し、キャッシュされたデータに基づいてユーザを認証します。これにより、サインインプロセスが迅速かつダイナミックになります。ただし、この機能は、Jabber への 2 回目のサインインからのみ有効です。

すべてのクライアントに対して `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` パラメータを使用して、高速サインインを設定できます。ただし、モバイルクライアントの場合は、`STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` と `cachepasswordmobile` の両方のパラメータを設定する必要があります。このパラメータの設定の詳細については、最新の *Cisco Jabber* パラメータリファレンスガイドを参照してください。

設定の再取得：高速サインインでは、サインインまたはサインアウトのたびにサーバ側の設定を取得しません。これは、以前の Jabber リリースで初回にサインインする場合にのみ発生します。

その後のログインでは、ユーザがサインイン後 7~9 時間以内 (サインイン後)、または設定を取得するために手動リフレッシュを実行した後で、1~5 分以内に、サーバから新しい設定を取得するよう要求が送信されます。

7~8 時間ごとにサーバから設定をフェッチするように、`ConfigRefetchInterval` パラメータを設定できます。このパラメータの詳細については、最新の *Cisco Jabber* パラメータリファレンスガイドを参照してください。

動的な設定変更に対するアクション

Jabber 11.9 では、コンポーネントとサービスが設定変更に対して動的に対応しています。次のような場合は、通知プロンプトが表示されます。

Jabberのリセット：基本サービスを変更した場合は、Jabberのリセットに関する通知プロンプトを受信します。たとえば、IM&P とテレフォニーのアカウントが電話のみのアカウントに変更された場合は、Jabber のリセットが要求されます。

Jabberからのサインアウト：次の表の設定キーを変更した場合は、新しい設定を使用するために、サインアウトとログインのプロンプトが表示されます。

- **Windows**：設定が変更されたことを示すポップアップ通知が表示されます。この通知を無視するか、新しい設定を使用するにはサインアウトとログインを行います。
- **モバイルクライアント**:jabberが自動的にサインアウトします。すると、設定が変更されたことを示すポップアップ通知が表示されます。[OK] をクリックして設定変更を承認すると、Jabber に自動的にサインインされます。

キー名	プラットフォーム	サインアウト
RemoteAccess	すべてのクライアント	サインアウト
Meetings_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryServerType	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryUri	すべてのクライアント	サインアウト
UseSipUriToResolveContacts	すべてのクライアント	サインアウト
SipUri	すべてのクライアント	サインアウト
UriPrefix	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryUriPrefix	すべてのクライアント	サインアウト
SwapDisplayNameOrder	すべてのクライアント	サインアウト
PresenceDomain	すべてのクライアント	サインアウト
Support_SSL_Encoding	すべてのクライアント	サインアウト
Support_No_Encoding	すべてのクライアント	サインアウト
IM_Logging_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
IGS_CUP_ENABLESECURE	すべてのクライアント	サインアウト
Disallow_File_Transfer_On_Mobile	すべてのクライアント	サインアウト
Persistent_Chat_Enabled	デスクトップクライアント	サインアウト
Persistent_Chat_Mobile_Enabled	モバイルクライアント	サインアウト
Disable_MultiDevice_Message	すべてのクライアント	サインアウト
Location_Enabled/Location_Matching_Mode	すべてのクライアント	サインアウト
IP_MODE	すべてのクライアント	サインアウト

キー名	プラットフォーム	サインアウト
Telephony_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
Voicemail_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
EnableLoadAddressBook	モバイルクライアント	サインアウト
ShowRecentsTab	Jabber Windows のみ	サインアウト
IM_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
Disallow-jaibreak-device	モバイルクライアント	サインアウト
EnableChats	Jabber Windows のみ	サインアウト

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。