

Cisco License Central(CLC)과 Cisco License On-Prem(CLP) 동기화를 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem) 구축을 Cisco CLC(License Central)와 동기화하는 방법을 설명합니다. 이 절차는 SL(Smart Licensing) 및 SLP(Smart Licensing Using Policy) 디바이스에 모두 적용됩니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 어카운트.
- Cisco CLP(License On-Prem) 포털에 대한 관리자 액세스
- 온프레미스 계정과 연결된 Smart Account에 액세스합니다.
- CLC(Cisco License Central)에 액세스하는 사용자에게 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자
 - 가상 어카운트 사용자/관리자

단계

네트워크(온라인) 동기화:

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털([https://\(IP 주소\):8443/#/mainview/](https://(IP 주소):8443/#/mainview/))에 액세스합니다.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

단계 결과: 모든 Cisco CLP(License On-Prem) 어카운트 관련 세부사항이 하나의 대시보드에 통합됩니다.

- 온프레미스 어카운트 이름
- 동기화 상태
- 마지막 동기화
- Smart Account
- 가상 어카운트
- 라이선스
- 디바이스
- 제품 분석 및 기타
- 오른쪽 상단의 Settings(설정) 버튼을 사용하여 보기를 사용자 정의할 수 있습니다.

3단계: 특정 온프레미스 어카운트를 찾으려면 Filters(필터) 또는 Search(검색) 막대를 사용합니다. 맨 왼쪽 열에서 세 점 아이콘을 클릭합니다.

4단계: 드롭다운 메뉴에서 Initiate network (online) sync(네트워크(온라인) 동기화 시작)를 선택합니다.

단계 결과: Sync Status(동기화 상태) 열에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

수동(오프라인) 동기화:

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털([https://\(IP 주소\):8443/#/mainview/](https://(IP 주소):8443/#/mainview/))에 액세스합니다.

2단계: 왼쪽 메뉴 모음에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

3단계: 필터 또는 검색 막대를 사용하여 대상 어카운트를 찾은 다음 맨 오른쪽 열에서 세 개의 점 아이콘을 클릭합니다.

4단계: 드롭다운 메뉴에서 Initiate manual (offline) sync(수동(오프라인) 동기화 시작)를 선택합니다.

5단계: 팝업 창에서 Generate an On-Prem Account synchronization file(온프레미스 어카운트 동기화 파일 생성) 하이퍼링크를 클릭하고 파일을 로컬 컴퓨터에 저장합니다.

단계 결과: 사용 파일이 로컬 디렉터리에 다운로드됩니다.

6단계: Cisco.com 자격 증명을 사용하여 [Cisco Software](#) Central에 로그인합니다.

7단계: Cisco License Central 섹션에서 Access Cisco License Central(Cisco License Central 액세스)을 클릭합니다.

8단계: 검색 기능을 사용하여 Smart Account를 찾습니다.

9단계: Devices(디바이스) 탭으로 이동하고 Device Connections(디바이스 연결) 아래에서 Device Manager(디바이스 관리자)를 선택합니다.

10단계: 관련 온프레미스 어카운트를 선택하고 맨 오른쪽 열에서 세 개의 점 아이콘을 클릭한 다음 동기화 파일 업로드를 선택합니다.

11단계: 5단계에서 생성한 파일을 업로드하고 Next(다음)를 클릭합니다.

12단계: 파일 정보를 검토하고 Submit(제출)을 클릭합니다. 확인 페이지가 나타나면 닫기를 클릭합니다.

13단계: 동일한 Device Managers(디바이스 관리자) 보기에서 어카운트의 3점 아이콘을 다시 클릭하고 Download latest response file(최신 응답 파일 다운로드)을 선택합니다.

단계 결과: 최신 응답 파일이 로컬 디렉터리에 다운로드됩니다.

14단계: Cisco License On-Prem 포털([https://\(IP 주소\):8443/#/mainview/](https://(IP 주소):8443/#/mainview/))로 돌아갑니다.

15단계: Licensing(라이선싱) 작업 영역으로 이동하고 3단계를 반복하여 계정을 선택합니다.

18단계: Initiate manual (offline) sync(수동(오프라인) 동기화 시작)를 선택하고 13단계에서 다운로드한 응답 파일을 업로드합니다.

단계 결과: Sync Status(동기화 상태) 열에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.



참고: 이 동기화 절차는 Smart Licensing 및 SLP(Smart Licensing Using Policy) 디바이스에 모두 적용됩니다.

예약된 동기화:

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털([https://\(IP 주소\): 8443/#/mainview/](https://(IP 주소): 8443/#/mainview/))에 액세스합니다.

2단계: 왼쪽 메뉴 모음에서 Admin Workspace(관리 작업 영역)로 이동합니다.

3단계: Synchronization(동기화) 탭을 선택한 다음 페이지 상단에 있는 Scheduled Sync(예약된 동기화) 탭을 클릭합니다.

4단계: Enable Scheduled sync(예약된 동기화 활성화) 상자를 선택합니다. 다음 매개변수를 구성합니다.

- 시작 날짜: 예약된 동기화를 시작할 날짜입니다.
- 빈도: 동기화 빈도(예: 매일, 매주)
- 시간: UTC(시/분) 기준 기본 동기화 시간입니다.

5단계: Apply를 클릭합니다.

단계 결과: 예약된 동기화 설정이 성공적으로 업데이트되었음을 나타내는 확인 메시지가 표시됩니다.

예약된 동기화 비활성화:

특정 온프레미스 계정에 대해 예약된 동기화를 비활성화해야 하는 경우 다음 단계를 수행합니다.

1단계: Admin(관리) 작업 영역으로 이동합니다.

2단계: 동기화 탭을 선택합니다.

3단계: 목록에서 특정 온프레미스 어카운트를 찾습니다.

4단계: 어카운트 행에서 3점 아이콘을 클릭하고 Disable scheduled sync(예약된 동기화 비활성화)를 선택합니다.

문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.