Splunk 인스턴스에는 "LOGOUT" 버튼이 없습니다.

적용 가능성

Spunk 클라우드

설명

SAML을 사용할 경우 기본적으로 로그아웃 링크가 비활성화됩니다. 이는 authentication.conf의 idpSLOUrl 설정에 의해 제어됩니다.

이 설정의 정의는 Splunk Enterprise의 구성 파일을 사용하여 SAML SSO 구성에 설명되어 있습니다

idPSLOUrl	string	The protocol endpoint on the IdP that Splunk Enterprise uses to log the user out. While this setting is not required, if you don't supply it, the user that Splunk Enterprise uses to log into the IdP will not be logged out. Example: https://your path/idp/SLO.saml2	Optional

참고: 이 문서는 Splunk Enterprise에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 이 설정은 Splunk Cloud에도 적용됩니다.

조사

이 값은 Splunk Web의 SAML Configuration(SAML 컨피그레이션) 설정을 탐색하여 UI를 사용하여 확인할 수 있습니다.

- Settings(설정) > Authentication Methods(인증 방법)
- saml_settings 링크를 클릭합니다
- saml 구성 단추를 클릭합니다.
- "단일 로그아웃(SLO) URL"에서 값 보기

이 값은 authentication.conf 파일의 명령줄 검사와 idpSLOUrl 설정을 찾아 확인할 수도 있습니다.

(이 결과의 경로는 문서에서 사용된 예로 설정되었습니다.)

```
splunk@sh-node:~$ splunk btool authentication list --debug | grep idpSLOUrl
/opt/splunk/etc/system/local/authentication.conf            idpSLOUrl = https://yourpath/idp/SS
```

authentication.conf file과 함께 SAML을 사용하여 기본 SSO 구성

해결

"SLO(Single Log Out) URL"(authentication.conf의 idpSLOUrl)을 지정하지 않으면 일반적인 sso 컨피그레이션에 표시된 대로 로그아웃 버튼을 사용할 수 없습니다.

로그아웃 링크를 활성화하려면 SAML 컨피그레이션의 SLO(Single Log Out) URL 필드에 입력해야 합니다.

- Settings(설정) > Authentication Methods(인증 방법)
- saml_settings 링크를 클릭합니다
- saml 구성 단추를 클릭합니다.
- "SLO(단일 로그아웃) URL"의 값을 IdP의 로그아웃 프로토콜/워크플로로 설정합니다. (이 값은 종종 "SSO(Single Sign On) URL"과 매우 유사합니다. 이 두 값이 서로 정확히 일치하지 않을 가능성이 매우 높습니다.)

중요 참고: 사용자가 IdP 및 Splunk에서 로그아웃할 수 있도록 하려면 이 값을 IdP의 로그아웃 프로토콜/워크플로로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자가 IdP 또는 Splunk에서 로그아웃하지 않습니다. Idp의 로그아웃 프로토콜/워크플로 URL이 사용되지 않으면 로그아웃 링크가 표시되지만, 이 링크를 누르면 사용자가 IdP 또는 Splunk에서 로그아웃되지 않습니다.

관련 링크

authentication.conf 파일과 함께 SAML을 사용하여 기본 SSO 구성

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.