ISE 노드의 표준 시간대를 변경하는 방법

목차

문제

ISE 노드에 구성된 표준 시간대가 잘못되어 업데이트해야 합니다.

환경

- ISE(Identity Services Engine) 버전 3.1 이상
- 독립형/하이브리드/분산형 ISE 구축
- PAN(Policy Administration Node)

해결

경고: 이 프로세스에서는 영향을 받는 ISE 노드에 대해 서비스를 다시 시작해야 변경 사항이 적용됩니다.

참고: Cisco에서는 구축의 모든 Cisco ISE 노드가 동일한 표준 시간대를 사용하도록 구성하는 것을 권장합니다. 이는 서로 다른 노드의 보고서와 로그가 동기화된 타임스탬프를 갖도록 하기 위한 것입니다.


1. PAN 자동 장애 조치가 활성화된 경우 이를 비활성화합니다.

1.1 . 수퍼 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 ISE 기본 PAN GUI(Graphical User Interface)에 로그인합니다.

1.2 . Administration(관리) > System(시스템) > Deployment(구축) > PAN Fail over(PAN 장애 조치)로 이동합니다.

1.3 . Enable PAN Auto Failover(PAN 자동 장애 조치 활성화) 확인란의 선택을 취소합니다.

1.4 . 저장을 클릭합니다.



2 . 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 영향을 받는 ISE 노드 CLI(Command Line Interface)에 로그인합니다.

3 . 이 명령을 사용하여 사용 가능한 모든 시간대를 나열하고 적절한 시간대를 식별할 수 있습니다.

```
show timezones
```

4. 컨피그레이션 모드를 시작하려면 이 명령을 입력합니다.

```
configure terminal
```

5. 다음 명령을 사용하여 식별된 표준 시간대를 설정합니다.

```
clock timezone <timezone>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
clock timezone UTC
```

6. 프롬프트에 "yes"를 입력하여 표준 시간대 변경을 확인하고 필요한 ISE 서비스 재시작을 시작합니다.

7 . ISE 노드 서비스가 다시 시작되고 GUI에 액세스할 수 있을 때까지 기다립니다.

8. 컨피그레이션 모드를 종료하려면 "exit"를 입력한 다음 이 명령을 실행하여 표준 시간대 변경을 확인합니다. 업데이트된 표준 시간대의 현재 시간이 출력에 표시됩니다.

```
show clock
```

9 . 필요한 경우 기본 PAN GUI에서 PAN 자동 장애 조치를 다시 활성화합니다.

원인

설치 중에 ISE 노드의 표준 시간대가 잘못 구성되었습니다.

관련 콘텐츠

- PAN 자동 장애 조치 구성
- ISE CLI 참조 가이드.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.