

Prime Infrastructure-aanmeldingspagina keert terug naar Operations Center

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de modus Operation Center kunt uitschakelen wanneer de Prime Infrastructure-server overschakelt naar de modus Operations Center nadat een nieuw licentiebestand is geïnstalleerd.


Probleem

1. Vanwege een ontoereikend aantal licenties voor het beheer van apparaten of voor een nieuwe implementatie moet een nieuwe licentie worden aangeschaft en geïnstalleerd op de Prime Infrastructure-server. Zodra de nieuwe licentie is geïnstalleerd, verandert het systeem echter van Cisco Prime Infrastructure naar Operations Center en worden de vorige Prime Infrastructure-gegevens niet langer zichtbaar.

Zo ziet de aanmeldingspagina eruit voordat u de licentie installeert:



Zo ziet het eruit:



Oplossing

Operations Center wordt gebruikt om meerdere instanties van Prime Infrastructure te beheren.

Voor meer informatie, zie https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-6/user/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGu

De Cluster-functie verandert een Prime Infrastructure-licentie in een Operations Center-licentie. Deze optie kan worden gescheiden van het licentiebestand zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige functies van de licentie.

Stappen voor het wijzigen van het licentiebestand:

1. Maak een kopie van het reeds bestaande licentiebestand.
2. Bewerk het licentiebestand en zoek naar FEATURE CLUSTER.
3. Verwijder de volledige alinea die aan deze voorziening is gekoppeld en die eindigt met aanhalingstekens (").
4. Sla het licentiebestand op.
5. Installeer het licentiebestand.

Voorbeeld van het voorbeeldlicentiebestand:

```
INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \  
  VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \  
  HOSTID=TEST:ANY:ANY \  
  NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \  
  <PAK>xxxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
```

```

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "
INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncoun ted \
  VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \
  HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \
  NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \
  <PAK> xxxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "
FEATURE CLUSTER cisco 3.0 permanent uncoun ted \
  VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \
  HOSTID= TEST:ANY:ANY \
  NOTICE="<LicFileID> xxxxxxxxxxxx </LicFileID><LicLineID>3</LicLineID> \
  <PAK> xxxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx "
FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncoun ted \
  VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \
  HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \
  NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \
  <PAK> xxxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

```

Het gewijzigde licentiebestand ziet er als volgt uit:

```

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncoun ted \
  VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \
  HOSTID=TEST:ANY:ANY \
  NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
  <PAK>xxxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "
INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncoun ted \
  VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \
  HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \
  NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \
  <PAK> xxxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "
FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncoun ted \
  VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \
  HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \
  NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \
  <PAK> xxxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

```

Open de aanmeldingspagina van Prime Infrastructure nadat u het licentiebestand hebt toegepast en controleer of de server zich niet meer in de modus Operations Center bevindt.

Gerelateerde informatie

- Gebruikershandleiding Cisco Prime Infrastructure:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime->

[infrastructure/products-user-guide-list.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide.pdf)

- Beheerdershandleiding Cisco Prime Infrastructure:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide.pdf
- Naslaggids voor opdracht Cisco Prime Infrastructure:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/command/reference/cli37.html
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.