Hoe de tijdzone van een ISE-node te wijzigen

Inhoud

uitgifte

De tijdzone die is geconfigureerd in een ISE-node is onjuist en moet worden bijgewerkt.

milieu

- Identity Services Engine (ISE) versie 3.1 of hoger
- Standalone/hybride/gedistribueerde ISE-implementatie
- Beleidsadministratieknooppunt (PAN)

resolutie

Waarschuwing: dit proces vereist een herstart van de service voor het betreffende ISE-knooppunt om de wijzigingen toe te passen.

Opmerking: Cisco raadt aan alle Cisco ISE-nodes in een implementatie te configureren om dezelfde tijdzone te gebruiken. Dit is om ervoor te zorgen dat rapporten en logs van verschillende knooppunten gesynchroniseerde tijdstempels hebben.

1 . Schakel de automatische uitvalbeveiliging van het PAN uit als deze is ingeschakeld.

1.1 . Meld u aan bij de ISE Primary PAN Graphical User Interface (GUI) met behulp van een account met Super Admin-bevoegdheden.

1.2 . Navigeer naar Beheer > Systeem > Implementatie > PAN Fail over.

1.3 . Schakel het selectievakje Automatische failover voor PAN inschakelen uit.

1.4 . Klik op Opslaan.



2 . Meld u aan bij de betreffende ISE-node Command Line Interface (CLI) met behulp van een account met beheerdersrechten.

3. Gebruik deze opdracht om alle beschikbare tijdzones op te sommen en de juiste tijdzone voor u te identificeren.

```
show timezones
```

4. Voer deze opdracht in om de configuratiemodus in te voeren.

```
configure terminal
```

5. Stel de geïdentificeerde tijdzone in met behulp van deze opdracht:

```
clock timezone <timezone>
```

Voorbeeld,

```
clock timezone UTC
```

6 . Voer "ja" in bij de prompt om de wijziging van de tijdzone te bevestigen en de vereiste ISE-herstart van de service te starten.

7. Wacht tot de ISE-knooppuntservices opnieuw worden opgestart en de GUI toegankelijk wordt.

8 . Voer "exit" in om de configuratiemodus te verlaten en voer vervolgens deze opdracht uit om de wijziging van de tijdzone te verifiëren. De uitvoer geeft de huidige tijd in de bijgewerkte tijdzone weer.

```
show clock
```

9 . Schakel indien nodig de PAN Auto Failover in de primaire PAN-GUI opnieuw in.

Oorzaak

De tijdzone in een ISE-node is tijdens de installatie onjuist geconfigureerd.

Gerelateerde inhoud

- PAN Auto Fail over configuratie.
- ISE CLI Referentiehandleiding.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.