

Como posso executar a sincronização do Cisco License On-Prem (CLP) com o Cisco License Central (CLC)?

Introdução

Este documento fornece instruções para sincronizar as implantações do Cisco License On-Prem (CLP) com o Cisco License Central (CLC). Este procedimento se aplica aos dispositivos Smart Licensing (SL) e Smart Licensing Using Policy (SLP).

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Uma conta Cisco.com ativa.
- Acesso do administrador ao portal de Licença Local (CLP) da Cisco.
- Acesso à Smart Account associada às suas contas no local.
- O usuário que acessa a Cisco License Central (CLC) deve ter pelo menos um dos seguintes:
 - Usuário/administrador da Smart Account
 - Usuário/administrador da Virtual Account

Etapas

Sincronização de Rede (Online):

Passo 1: Acesse o portal Cisco License On-Prem (CLP) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passo 2: Navegue até a área de trabalho Licenciamento no menu à esquerda.

Resultados da etapa: Todos os detalhes relacionados à conta do Cisco License On-Prem (CLP) são consolidados em um painel:

- Nome da conta local
- Status da Sincronização
- Última sincronização
- Conta inteligente
- Conta virtual
- Licenças
- Dispositivos
- Análise de produtos e outros
- Você pode personalizar a exibição usando o botão Configurações na parte superior direita.

Passo 3: Use a barra Filtros ou Pesquisa para localizar a conta local específica. Clique no ícone de três pontos na coluna mais à esquerda.

Passo 4: Selecione Iniciar sincronização de rede (on-line) no menu suspenso.

Resultados da etapa: Você pode monitorar o progresso na coluna Status da sincronização.

Sincronização Manual (Off-line):

Passo 1: Acesse o portal Cisco License On-Prem (CLP) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passo 2: Navegue para o Espaço de trabalho de licenciamento na barra de menus à esquerda.

Passo 3: Localize a conta de destino usando os filtros ou a barra de pesquisa e clique no ícone de três pontos na coluna mais à direita.

Passo 4: Selecione Iniciar sincronização manual (off-line) no menu suspenso.

Passo 5: Na janela pop-up, clique no hiperlink Gerar um arquivo de sincronização de Conta Local e salve o arquivo no computador local.

Resultados da Etapa: O arquivo de uso será baixado para o diretório local

Passo 6: Faça login na [Cisco Software Central](#) usando suas credenciais Cisco.com.

Passo 7: Na seção Cisco License Central, clique em Access Cisco License Central.

Passo 8: Localize sua Conta inteligente usando a função de pesquisa.

Etapa 9: Navegue até a guia Dispositivos e selecione Gerenciadores de dispositivos em Conexões de dispositivos.

Etapa 10: Selecione a conta local relevante, clique no ícone de três pontos na coluna mais à direita e selecione Carregar arquivo de sincronização.

Etapa 11: Carregue o arquivo gerado na Etapa 5 e clique em Avançar.

Etapa 12: Revise as informações do arquivo e clique em Enviar. Quando a página de confirmação for exibida, clique em Fechar.

Passo 13: Na mesma exibição dos gerenciadores de dispositivos, clique novamente no ícone de três pontos da conta e selecione Download latest response file (Baixar arquivo de resposta mais recente).

Resultados da etapa: O arquivo de resposta mais recente será baixado para o diretório local

Passo 14: Retorne ao portal Local de licença da Cisco ([https://\(IP Endereço\):8443/#/mainview/](https://(IP Endereço):8443/#/mainview/)).

Etapa 15: Navegue até o espaço de trabalho Licenciamento e repita a Etapa 3 para selecionar sua conta.

Passo 18: Selecione Iniciar sincronização manual (offline) e faça upload do arquivo de resposta baixado na Etapa 13.

Resultados da etapa: Você pode ver o progresso na coluna Sync Status.



Note: Este procedimento de sincronização é aplicável para dispositivos Smart Licensing e Smart Licensing Using Policy (SLP).

Sincronização agendada:

Passo 1: Acesse o portal Cisco License On-Prem (CLP) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passo 2: Navegue até Admin Workspace na barra de menus à esquerda.

Passo 3: Selecione a tab Sincronização e, em seguida, clique na tab Sincronização Programada, localizada na parte superior da página.

Passo 4: Marque a caixa de sincronização Habilitar agendamento. Configure os seguintes parâmetros:

- Data de início: A data em que você deseja que a sincronização agendada comece.
- Frequência: A frequência com que a sincronização deve ocorrer (por exemplo, diariamente, semanalmente).
- Hora do dia: O horário preferencial para sincronização em UTC (Hora e Minuto).

Passo 5: Clique em Apply

Resultados da etapa: Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que suas configurações de sincronização agendadas foram atualizadas com êxito.

Desabilitando a Sincronização Agendada:

Se precisar desativar a sincronização agendada para uma conta local específica, siga estas etapas:

Passo 1: Navegue até o espaço de trabalho Admin.

Passo 2: Selecione a guia Sincronização.

Passo 3: Localize a conta local específica na lista.

Passo 4: Clique no ícone de três pontos na linha da conta e selecione Desabilitar sincronização agendada.

Troubleshooting

Somente para uso de cliente/parceiro externo: Siga estas instruções para resolver seu problema. Se precisar de mais ajuda, inicie uma solicitação de suporte de licença através do [Cisco Support Case Manager](#).

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.