

Como posso atualizar minha conta Cisco License On-Prem (CLP)?

Introdução

Este documento fornece um guia passo a passo para atualizar seu ambiente de Licença Cisco Local (CLP). Atualizações regulares são altamente recomendadas para garantir acesso aos recursos mais recentes, patches de segurança críticos e melhorias de desempenho.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Uma Conta inteligente da Cisco.
- Uma ID de usuário e senha válidas do Cisco.com (CCO) com acesso à Smart Account ou à Virtual Account relevante.
- Acesso do administrador ao portal de licença local (CLP) da Cisco.
- Um backup atual do banco de dados (se estiver usando uma máquina virtual). Consulte o Guia do usuário local, Anexo 1: Backup e restauração manuais no local para obter instruções.

Etapas

Você pode obter o arquivo de upgrade usando um dos dois métodos a seguir:

Método 1: Download do Cisco Software Central

Passo 1: Navegue até: www.software.cisco.com/download/home

Passo 2: No campo Selecionar um produto, navegue até: Gerenciamento de nuvem e sistemas > Automação e gerenciamento de rede > Gerenciador de software inteligente > Gerenciador de software inteligente no local.

Passo 3: Na coluna Última versão à esquerda, selecione a versão que atende aos seus requisitos.

Método 2: Download via Cisco License On-Prem (CLP) Portal

Passo 1: Acesse o portal Cisco License On-Prem (CLP) em: (Endereço [https://\(IP\):8443/admin/#/mainview](https://(IP):8443/admin/#/mainview)).

Passo 2: Navegue até a guia Admin Workspace no menu à esquerda

Passo 3: Na guia Integridade do sistema, localize o bloco Integridade do servidor. Ao lado de Versão, clique no hiperlink Verificar a última versão disponível (ou copiar a URL fornecida).

Passo 4: Selecione o arquivo de Atualização da versão (versão) local do Smart Software Manager (por exemplo, Cisco_License_On-Prem_10-202606_Upgrade.zip) e clique no ícone Download à direita.

Passo 5: Quando o download estiver concluído, navegue para o diretório onde o arquivo está armazenado, clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione Unzip image.

Executando a atualização

Passo 1: Usando o comando 'ssh' do Linux, conecte-se ao servidor local como administrador: `ssh admin@<your_ip_address>`

Passo 2: Inicie o console Local inserindo: `console local`

Passo 3: No console no local, use o comando `copy` para transferir o arquivo de atualização e o arquivo de assinatura correspondente de um host remoto via SCP.



Note: O comando copy funciona apenas no console Local e requer o protocolo SCP.

Sintaxe:

- `copy <seu nome de usuário>@<seu host remoto.com>:/path/Cisco_License_On-Prem_10-202606_Upgrade.sh patches:`
- `copy <seu nome de usuário>@<seu host remoto.com>:/path/Cisco_License_On-Prem_10-202606_Upgrade.sh.sha256 patches:`

Aqui está um exemplo específico do comando copy:

- `copy user@domain.com:/path/Cisco_License_On-Prem_10-202606_Upgrade.sh patches:`

Para obter mais detalhes, consulte o Guia de referência do console local incluído no pacote de atualização.

Passo 4: Depois que os arquivos forem copiados, inicie o upgrade usando o seguinte comando: `patches de upgrade: Cisco_License_On-Prem-10-202606_Upgrade.sh`

Você precisa ter um arquivo de assinatura correspondente existente.

Passo 5: O sistema processará a atualização, que normalmente leva de 5 a 15 minutos. Você receberá uma notificação quando o processo for concluído com êxito.

Passo 6: Após a conclusão da atualização, execute uma sincronização do sistema.

Para executar esta ação, clique em: [Como posso executar a sincronização do Cisco License On-Prem \(CLP\) com o Cisco License Central \(CLC\)?](#)



Note: Após a atualização, o navegador poderá exibir os dados em cache. Limpe o cache do navegador para garantir que você esteja visualizando a interface mais atualizada.

Troubleshooting

Somente para uso de cliente/parceiro externo: Siga estas instruções para resolver seu problema. Se precisar de mais ajuda, inicie uma solicitação de suporte de licença através do [Cisco Support Case Manager](#).

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.