

# Desabilitar Inspeção SIP no FTD

## Contents

---

---

## Problema

Um administrador de firewall deseja desabilitar a inspeção do SIP (Session Initiation Protocol) em um dispositivo FTD (Firewall Threat Defense).

## Ambiente

- FTD executando a versão de software 7.4.4. Outras versões de software também são afetadas.
- Firewall Management Center (FMC) executando a versão de software 7.7.12. Outras versões de software também são afetadas.
- A inspeção do Session Initiation Protocol (SIP) está habilitada no FTD.

## Resolução

Há duas maneiras de desabilitar globalmente a inspeção SIP:

Solução 1: Desabilitar SIP da CLI do FTD

Use este comando:

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...

Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e

7818 bytes copied in 0.250 secs

[OK]

## Verificação

<#root>

>

```
show running-config policy-map | include sip
```

>

## Solução 2: Desabilitar SIP usando FlexConfig

No FMC, navegue até Devices > FlexConfig e crie um objeto FlexConfig com este conteúdo:

**Add FlexConfig Object**

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

|  | Deployment:  | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

A CLI a ser implantada:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

Aplicar Use a política FlexConfig e selecione Preview Config para visualizá-la:

**Preview FlexConfig**

Select Device:  
mzafeiro\_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

###Flex-config Appended CLI ###  
policy-map global\_policy  
class inspection\_default  
no inspect SIP

Close

Finalmente, Implante a política.

Verificação

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



---

Note: Você precisa limpar a conexão SIP existente da tabela de conexão LINA para que as conexões sejam restabelecidas sem inspeção de SIP. Você pode usar este comando para verificar as conexões SIP existentes:

---

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

## Desabilitar inspeção SIP para hosts específicos

Para desabilitar a inspeção de SIP para hosts específicos, consulte

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-hId-2007972800>

## Causa

A desativação da inspeção de SIP no FTD pode ser feita de duas maneiras:

- CLI de FTD
- Uso do FlexConfig

## Conteúdo relacionado

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.