

# Mude o lugar do log para o controlador e o server CEM

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

## Introdução

Este documento descreve como mudar o lugar dos arquivos de registro para o server e o controlador para uma instalação do Gerenciamento de energia de Cisco (CEM).

O CEM redige muita informação útil a diversos arquivos de registro. Infelizmente, o produto não tem uma opção incorporado para configurar as localizações do arquivo de Log geradas pelos serviços relativos.

Para razões da manutenção/controlar mas igualmente para a usabilidade, podia-se exigir para mover os logs CEM para um outro lugar.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Configurar

Cada componente na instalação CEM tem uma maneira levemente diferente de mover os arquivos de registro.

Para as instruções, você parte da localização do arquivo de registro do padrão: **O controlador \ logs do Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco** e moverão os arquivos de registro para **\_logs de E:\CEM**.

Ajuste estes trajetos para combinar sua instalação CEM e lugar preferido do log.

### Controlador

Edite o controlador do Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ serviço \ settings.json

Mudança: "logDir": "C:\\ arquivos de programa \\ controlador do Gerenciamento energia de Cisco \\ logs"

A: "logDir": "E:\\ CEM\_logs"

### Observador do controlador

Edite o controlador do Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ escaninho \ CiscoEnergyManagementControllerWatcher.xml

Mudança: \ Do controlador \ escaninho do Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco do <logDir> \. \ logs \ </logDir>

A: \_logs de E:\CEM do <logDir> \ </logDir>

### Server e processador

Edite o Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ escaninho \ CiscoEnergyManagementServer.xml

Mudança: <environmentVars>JAVA\_HOME=. \ JRE; PLAY\_LOG\_PATH=. \ logs; PATH=. \ tableau</environmentVars>

A: <environmentVars>JAVA\_HOME=. \ JRE; \_LOGS PLAY\_LOG\_PATH= E:\CEM; PATH=. \ tableau</environmentVars>

Edite ambos estes arquivos:

Energia Management\WebApp\conf\log4j.properties de C:\Program Files\Cisco

Energia Management\WebApp\conf\log4jprocessing.properties de C:\Program Files\Cisco

Mudança: log4j.appender.playrolling.File = C:\\ arquivos de programa \\ Gerenciamento energia de Cisco \\ \ dos logs \ Server.log

A: log4j.appender.playrolling.File = \ de E:\\ CEM\_logs \ Server.log

Mudança: log4j.appender.processorrolling.File = C:\\ arquivos de programa \\ Gerenciamento energia de Cisco \\ \ dos logs \ Processor.log

A: log4j.appender.processorrolling.File = \ de E:\\ CEM\_logs \ Processor.log

Depois que as mudanças, os arquivos ServerService.log e ProcessorService.log serão escritos ainda no diretório do log do padrão (estes arquivos são um pouco pequenos).

O lugar dos arquivo históricos pode ser mudado no Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ escaninho \ CiscoEnergyManagementServer.xml ou

CiscoEnergyManagementProcessor.xml **mas o** parâmetro do <logFileName> aceita somente lugar relativo ao diretório de registro original.

## Observador do server

Edite o Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ escaninho \ CiscoEnergyManagementSystemWatcher.xml

Mudança: \ Do Gerenciamento \ escaninho de energia de C:\Program Files\Cisco do <logDir> \. \ logs \ </logDir>

A: \_logs de E:\CEM do <logDir> \ </logDir>

## PostgreSQL

Edite o Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ pgsqll \ dados \ postgresql.conf

Adicionar: log\_directory = de “\_logs E:\CEM”

## Apache

Edite o Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ apache \ conf \ httpd.conf

Mudança: C de ErrorLog “: Arquivos /Program/Gerenciamento energia de Cisco/logs/apache\_error.log”

A: ErrorLog “E: /CEM\_logs/apache\_error.log”

Mudança: C de CustomLog “: Arquivos /Program/Gerenciamento energia de Cisco/terra comum dos logs/apache\_access.log”

A: CustomLog “E: terra comum /CEM\_logs/apache\_access.log”

(esta mudança aparece duas vezes no httpd.conf)

Mudança: C de DOSLogDir “: Arquivos /Program/Gerenciamento energia de Cisco/logs”

A: DOSLogDir “E: /CEM\_logs”

## RabbitMQ

Não capaz de mover o diretório do log em Windows.

Veja esta informação: <https://www.rabbitmq.com/relocate.html>

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.