

Переключатели командной строки для установщика разъёма FireAMP

Содержание

[Введение](#)

[Переключатели командной строки](#)

[Доступные коммутаторы](#)

[Стандартные коммутаторы](#)

[Установите с удаленными программными средствами развертываний](#)

[Установите без спецификации коммутатора](#)

[Неподдерживаемые операционные системы \(OS\)](#)

Введение

Этот документ описывает список доступных коммутаторов в Установщике Разъёма Sourcefire FireAMP. Установщик Разъёма Sourcefire FireAMP имеет встроенные переключатели командной строки. Можно использовать их с Пом для развертывания для автоматизации развертываний FireAMP.

Внимание. : Если ваша сеть является оперативной, гарантируйте понимание потенциального воздействия любой команды.

Переключатели командной строки

Доступные коммутаторы

Переключатель командной строки	Команда Описание	Специальные примечания
/R/S	Используемый для помещения установщика в режим молчания.	Это должно быть задано как первый параметр для v5.1.13 или более новое.
/s	Используемый для помещения установщика в режим молчания.	Это должно быть задано как первый параметр для v5.1.11 или более старое.
/tempPath	Используемый для определения пользовательского временного местоположения для файлов установки, которые будут извлечены и выполнены.	/tempPath C:\
/desktopicon 0	Используемый, чтобы указать, что не создан значок на рабочем столе.	Это - конфигурация по умолчанию и не должно быть предоставлено.
/desktopicon 1	Используемый, чтобы указать, что создан значок на рабочем столе.	
/startmenu 0	Ярлыки Меню Пуск не созданы.	
/startmenu 1	Ярлыки Меню Пуск созданы.	Это - конфигурация по умолчанию и

<code>/contextmenu 0</code>	Отключает Просмотр Теперь из контекстного меню правого щелчка.	не должно быть предоставлено.
<code>/contextmenu 1</code>	Включает Просмотр Теперь в контекстном меню правого щелчка.	Это - конфигурация по умолчанию и не должно быть предоставлено. XML-файлы с UUID останутся позволять вам снова использовать существующий компьютерный объект при переустановке разъёма. Файлы журнала будут сохранены также.
<code>/ удаляют 0</code>	Деинсталлирует файлы оставляющего позади разъёма для более поздней переустановки.	
<code>/ удаляют 1</code>	Деинсталлирует разъём и удаляет все связанные файлы.	
<code>/uninstallpassword</code> [пароль защиты разъёма]	Когда вам включили Защиту Разъёма в вашей политике, позволяет вам деинсталлировать Разъём.	Необходимо предоставить пароль Защиты Разъёма этот коммутатор.
<code>/skipdfc 1</code>	Пропустите установку драйвера DFC.	Любые разъёмы, установленные с этим флагом, должны быть в группе с политикой, которая имеет Сеть>, Корреляция потока устройства (DFC)> Включает неконтролируемый DFC.
<code>/skiptetra 1</code>	Пропустите установку драйвера TETRA.	Любые разъёмы, установленные с этим флагом, должны быть в группе с политикой, которая имеет Файл> Механизмы> Офлайновый набор Механизма к Отключенному. Это должно быть задано как последний параметр.
<code>/D = [ПУТЬ]</code>	Используемый для определения, который каталог выполнить установку. Например, /D=C:\	Для /D = переключатель командной строки, каталог установки по умолчанию варьируется от Операционной системы. Вот каталоги установки по умолчанию на Microsoft Windows XP с Пакетом обновления 3 или позже: Для x86 Платформ:
<code>/overridepolicy 1</code>	Замените существующий <code>policy.xml</code> файл, когда установлено по предыдущей установке Разъёма.	C:\Program Files (x86)\Cisco\AMP Для x64 Платформ:
<code>/overridepolicy 0</code>	Не заменяйте существующий <code>policy.xml</code> файл, когда установлено по предыдущей установке Разъёма.	C:\Program Files\Cisco\AMP Коммутатор <code>overridepolicy</code> должен быть задан как последний параметр. Например, эта команда работает:
		<code>fireamp.exe /S /overridepolicy 1</code> Однако этот синтаксис не работает: <code>fireamp.exe /overridepolicy 1 /S</code>

Стандартные коммутаторы

Установите с удаленными программными средствами развертываний

Когда используется с удаленными программными средствами развертываний, этот дополнительный флаг используется и объявлен сначала:

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

Установите без спецификации коммутатора

Если при запуске установщика командной строки и не задаете коммутаторов, это эквивалентно этим включаемым коммутаторам:

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

Неподдерживаемые операционные системы (OS)

Если версия операционной системы Windows является в настоящее время неподдерживаемой FireAMP, но вы хотите установить Разъём FireAMP для тестирования, можно использовать этот коммутатор:

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

Коммутатор используется как показано здесь:

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```