

# Восстановление пароля платформы Диспетчера домена объединенных коммуникаций Cisco (CUCDM)

## Содержание

[Введение](#)

[Процедура восстановления пароля](#)

## Введение


Этот документ описывает, как перезагрузить Cisco пароль платформы UCDM, если вы забываете пароль, и вы не в состоянии обратиться к CLI через пользователя платформы.

## Процедура восстановления пароля

В этом разделе описываются Cisco Процедура восстановления пароля UCDM.


**Примечание:** Эта процедура применима только к CUCDM 10.1.x и 10.6 1.99-21ubuntu3.17 версий GRUB и 3.18.

1. Отключите соединения, если это возможно, посредством отключения сети. Это гарантирует, что не потеряны транзакции.
2. Войдите к VMware и выберите Cisco UCDM Virtual Machine (VM).
3. Щелкните правой кнопкой мыши VM и выберите **Edit Settings**.
4. Нажмите вкладку **Options**, выберите **Boot Options** и проверьте флажок в разделе BIOS Setup Силы. В следующий раз начальные загрузки виртуальной машины, запись силы в



BIOS.

5. Откройте Cisco показ UCDM (Консоль Виртуальной машины Запуска).
6. Нажмите кнопку перезагрузки (Гость Перезапуска).
7. VM входит в BIOS и выходах от BIOS, не внося изменений. (Следующий шаг должен быть выполнен быстро перед загрузкой системы).
8. Нажмите **e** на консоли начальной загрузки Личинки.



9. Перейдите к второму к последней линии, которая запускается с Linux.

GNU GRUB version 1.99-21ubuntu3.18

```
setparams 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-88-virtual'

recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b15d3989-c37a-4de8-88de-89e0\
a14a0dc5
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-88-virtual root=UUID=b15d3989-c37a-4de8-88\
de-89e0a14a0dc5 ro
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-88-virtual
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

10. Перейдите до конца линии к 'init =/bin/bash' как показано в этом образе.


GNU GRUB version 1.99-21ubuntu3.18

```
setparams 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-88-virtual'

recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b15d3989-c37a-4de8-88de-89e0\
a14a0dc5
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-88-virtual root=UUID=b15d3989-c37a-4de8-88\
de-89e0a14a0dc5 ro init=/bin/bash_
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-88-virtual
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

11. Нажмите **Ctrl-X** для начальной загрузки системы.
12. Введите установку-о переустановка, **rw /** как только загрузилась система.



```
File View VM
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# mount -o remount,rw /
[ 124.073926] EXT4 fs (sda1): no mounted. Opts: errors=remount-ro
root@(none):/# passwd platform
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/# sync
root@(none):/# exit
exit
[ 214.108016] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[ 214.108181] Pid: 1, comm: bash Not tainted 3.2.0-88-virtual #126-Ubuntu
[ 214.108336] Call Trace:
[ 214.108458] [] panic+0x91/0x1a4
[ 214.108607] [] forget_original_parent+0x245/0x250
[ 214.108788] [] exit_notify+0x17/0x110
[ 214.108930] [] do_exit+0x1f2/0x450
[ 214.109075] [] do_group_exit+0x44/0xa0
[ 214.109222] [] sys_exit_group+0x17/0x20
[ 214.109373] [] system_call_fastpath+0x16/0x1b
```

13. Введите платформу **passwd** и введите новый пароль для системы.

```
File View VM
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@none:~# mount -o remount,rw /
[ 124.073926] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
root@none:~# passwd platform
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@none:~# sync
root@none:~# exit
exit
[ 214.108016] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[ 214.108181] Pid: 1, comm: bash Not tainted 3.2.0-88-virtual #126-Ubuntu
[ 214.108336] Call Trace:
[ 214.108458] [] panic+0x91/0x1a4
[ 214.108607] [] forget_original_parent+0x245/0x250
[ 214.108788] [] exit_notify+0x17/0x110
[ 214.108930] [] do_exit+0x1f2/0x450
[ 214.109075] [] do_group_exit+0x44/0xa0
[ 214.109222] [] sys_exit_group+0x17/0x20
[ 214.109373] [] system_call_fastpath+0x16/0x1b
```

14. Введите **синхронизацию** для принуждения синхронизования файловой системы.

```
File View VM
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@none:~# mount -o remount,rw /
[ 124.073926] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
root@none:~# passwd platform
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@none:~# sync
root@none:~# exit
exit
[ 214.108016] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[ 214.108181] Pid: 1, comm: bash Not tainted 3.2.0-88-virtual #126-Ubuntu
[ 214.108336] Call Trace:
[ 214.108458] [] panic+0x91/0x1a4
[ 214.108607] [] forget_original_parent+0x245/0x250
[ 214.108788] [] exit_notify+0x17/0x110
[ 214.108930] [] do_exit+0x1f2/0x450
[ 214.109075] [] do_group_exit+0x44/0xa0
[ 214.109222] [] sys_exit_group+0x17/0x20
[ 214.109373] [] system_call_fastpath+0x16/0x1b
```

15. Введите **выход** и затем выключитесь и на VM.

16. Когда загрузки системы, выберите **Ubuntu с Linux 3.2.0-70-действительных**.



Можно теперь войти как пользователь платформы с заданным паролем в шаге количество 13.