

Cisco VSM配置示例中的更改/重置密码

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[在VSM 7.x服务器上重置管理员帐户密码](#)

[VSOM 7.2及更高版本](#)

[VSOM 7.0](#)

[重置VSM 6.x服务器上的根帐户密码以进行GUI登录](#)

[在VSM 7.x上更改localadmin密码](#)

[在VSM 6.x上更改CLI根密码](#)

简介

本文档说明如何在Cisco Video Surveillance Server(VSM)6.x/7.x上重置图形用户界面(GUI)和命令行界面(CLI)登录帐户密码

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Video Surveillance Server 6.x和7.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

在VSM 7.x服务器上重置管理员帐户密码

VSOM 7.2及更高版本

使用VSM 7.2时，会添加一个脚本，将Video Surveillance Operation Manager(VSOM)管理员用户的密码重置为默认管理员。

步骤1.通过应用（如putty）建立到Cisco Video Surveillance服务器的安全外壳(SSH)会话，并使用localadmin帐户进行身份验证。

步骤2.运行命令**sudo su -**以更改为超级用户模式。

root@cisco:~

```
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.52's password:
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -
[root@cisco ~]#
```

步骤3.运行给定命令以更改密码。

```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh
```

这会将密码更改为**admin**。

步骤4.登录VSOM的GUI界面，将密码更改为所需密码。

VSOM 7.0

如果忘记了VSOM的管理员密码，请通过以“localadmin”身份登录到VSOM服务器命令行，将密码重置为**Cisco123**，并执行以下步骤：

步骤1.通过应用（如putty）建立到Cisco Video Surveillance服务器的SSH会话，并使用localadmin帐户进行身份验证。

步骤2.运行命令**sudo su -**以更改为超级用户模式。

root@cisco:~

```
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.52's password:
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -
[root@cisco ~]#
```

步骤3.运行给定命令以更改密码。


```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S  
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD =  
'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07' , 其中NAME = 'admin';"
```

这会将VSOM的管理员帐户密码更改为 Cisco123。


重置VSM 6.x服务器上的根帐户密码以进行GUI登录

VSM 6.x上的GUI根密码与CLI Linux根登录密码不同。

步骤1.通过应用（如putty）建立到Cisco Video Surveillance服务器的SSH会话，并使用根帐户进行身份验证。默认根帐户密码为secur4u。



步骤2.连接到mysql并运行mysql命令。




```
10.88.86.54 - PuTTY
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415002 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> █
```

您将看到mysql提示符，如图所示。

步骤3.通过命令使用bas连接到bas数据库；



```
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415007 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
mysql> use bas;
Database changed
mysql> █
```

步骤4.使用给定命令更改根帐户的密码：

`update bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e"`，其中id = 1;

此命令将密码更改为secur4u。

或

`update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07"`，其中id = 1;


此命令将密码更改为Cisco123。

在VSM 7.x上更改localadmin密码

步骤1.通过应用（如putty）建立到Cisco Video Surveillance服务器的SSH会话，并使用

localadmin帐户进行身份验证。

步骤2.键入passwd命令，然后输入当前密码，然后输入新密码。

A terminal window titled 'localadmin@vsmishan:~' with standard window controls. The terminal output shows a login as 'localadmin' from IP 10.88.86.106. The user then enters the 'passwd' command. The system prompts for the current password, a new password, and a retype of the new password. After successful verification, it displays 'passwd: all authentication tokens updated successfully.' and returns to the shell prompt '[localadmin@vsmishan ~]\$' with a green cursor.

```
localadmin@vsmishan:~
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.106's password:
Last login: Sat Oct  1 22:03:04 2016 from 10.24.128.254
[localadmin@vsmishan ~]$ passwd
Changing password for user localadmin.
Changing password for localadmin
(current) UNIX password:
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[localadmin@vsmishan ~]$
```

在VSM 6.x上更改CLI根密码

用于在VSM 6.x上登录Linux的CLI根密码与GUI根登录密码不同。

步骤1.使用putty等应用建立到Cisco Video Surveillance服务器的SSH会话，并使用根帐户进行身份验证。默认根帐户密码为secur4u。

步骤2.使用命令passwd更改根密码。

```
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 14:06:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # passwd
Changing password for root.
New Password:
Reenter New Password:
Password changed.
ast04-54:~ # █
```

I