Splunk实例没有“LOGOUT”按钮。

适用范围

Spunk云

描述

使用SAML时，默认情况下会禁用注销链路。 它由authentication.conf中的idpSLOUrl设置控制。

此设置的定义记录在使用Splunk Enterprise上的配置文件配置SAML SSO中

idPSLOUrl	string	The protocol endpoint on the IdP that Splunk Enterprise uses to log the user out. While this setting is not required, if you don't supply it, the user that Splunk Enterprise uses to log into the IdP will not be logged out. Example: https://your path/idp/SLO.saml2	Optional

注意： 本文档仅适用于Splunk Enterprise。 但是，该设置也适用于Splunk云。

调查

可使用UI在Splunk Web中导航SAML配置设置来检查此值。

- Settings> Authentication Methods
- 点击SAML_settings链接
- 点击SAML Configuration按钮
- 在“单一注销(SLO)URL”中查看值

也可以通过命令行检查authentication.conf文件并查找idpSLOUrl设置来检查该值。 （此结果中的路径已设置为文档中使用的示例）

```
splunk@sh-node:~$ splunk btool authentication list --debug | grep idpSLOUrl
/opt/splunk/etc/system/local/authentication.conf            idpSLOUrl = https://yourpath/idp/SS
```

使用SAML和authentication.conf file配置基本SSO

分辨率

如果未指定“单一注销(SLO)URL”（authentication.conf中的idpSLOUrl），则注销按钮将不可用，这在典型的sso配置中可见。

要启用注销链接，必须在SAML配置下的单一注销(SLO)URL字段中创建条目。

- Settings> Authentication Methods
- 点击SAML_settings链接
- 点击SAML Configuration按钮
- 将“单一注销(SLO)URL”中的值设置为IdP的注销协议/工作流程。 (此值通常非常类似于“单点登录(SSO)URL”，这两个值不太可能完全匹配。)

重要注意：要允许用户注销IdP和Splunk，必须将此值设置为IdP的注销协议/工作流程，否则用户将不会注销IdP或Splunk。 如果未使用Idp的注销协议/工作流URL，则会显示注销链接，但按此链接时，用户不会从IdP或Splunk注销。

相关链接

使用SAML和authentication.conf文件配置基本SSO

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。