

为打印启用本地LAN访问，为安全访问VPN启用本地资源

目录

问题

连接到安全访问VPN时，用户无法访问本地打印机及其他LAN资源。“在VPN上时访问LAN”选项未按预期工作。

环境

- 技术：解决方案支持（SSPT — 需要合同）
- 子技术：安全访问 — 安全客户端远程访问（VPN、状态、专用资源）
- 产品系列：SECACCS
- 软件版本：不适用
- 本地打印机和局域网资源
- 用户通过安全客户端连接到VPN
- 未启用分割隧道配置

分辨率

要为连接到安全访问VPN的用户启用本地LAN访问，请执行以下操作：

1. 导航到VPN配置文件>连接>最终用户连接>虚拟专用网络。
2. 选择VPN Profile，然后单击Edit。
3. 转至Cisco Secure Client Configuration，然后单击Client Settings。
4. 启用本地LAN访问，然后单击保存。
5. 转至Traffic Steering并添加0.0.0.0/32。
6. 等待10分钟，将配置文件更改推送到后端。

验证

1. 使用安全客户端连接到Cisco安全访问VPN。
2. 导航到首选项，并确保启用使用VPN（如果已配置）时允许本地(LAN)访问选项。
3. 单击齿轮图标并导航到路由详细信息。您可以在此处看到本地LAN(0.0.0.0/0)is automatically detected and excluded from the tunnel)。

原因

缺少启用本地LAN访问的配置。

相关内容

- [配置安全客户端的本地LAN访问](#)
- [思科技术支持和下载](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。