

Windows版本9.7不变聊天基本配置示例的Jabber

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述如何配置在Cisco Jabber的不变聊天Windows版本9.7的。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- Windows的Jabber (当前，Windows的Jabber不可能用于为了创建一个不变聊天室。)
- Cisco Unified个人Communicator(CUPC)新版本，用于为了添加/创建屋子
- IM和Cisco Unified Presence版本10.x
- Cisco Unified CallManager (CUCM) Version10.x
- PostgreSQL版本9.1.13

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Windows版本的9.7 Jabber (当前，Windows的Jabber不可能用于为了创建一个不变聊天室)
- CUPC版本8.6.3或以上，用于为了添加/创建屋子

- IM和Cisco Unified Presence Version 10.x
- CUCM版本 10.x
- PostgreSQL版本 9.1.13

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

完成这些步骤为了配置不变聊天。

1. 添加外部数据库(DB)服务器。在此方案中，PostgreSQL服务器使用外部DB。参考[Cisco Unified Presence Server PostgreSQL外部数据库和法规遵从性配置示例](#)欲知更多信息。
2. 导航对IM和Cisco Unified Presence管理页面，然后去消息传送并且点击**组聊天和不变聊天**。
3. 在不变聊天数据库分配部分下，请添加该外部DB的参考您创建。
4. 点击**“Save”**并且保证适合的服务被重新启动。最重要，思科XCP文本会议管理器应该激活和开始。并且请保证XCP消息Archiver开始。
5. 添加此XML信息到Jabberconfig.xml文件为了保证不变聊天启用，并且ChatRoom选项出现在Jabber屏幕上。

```
<Client>  
<Persistent_Chat_Enabled>true</Persistent_Chat_Enabled>  
</Client>
```

在Jabber文件更新与XML代码和重新启动后，此图标出现在Jabber屏幕上，因此意味着不变聊天启用。

6. 在此方案中，CUPC客户端用于为了添加一个不变聊天室。完成这些步骤为了添加有CUPC的一间新的屋子：

点击**房间**。

点击**新的聊天室...**

输入空间名称并且服从并且单击**邀请**。

在Jabber，请点击您创建的聊天室，然后点击**所有房间**选项卡，并且点击**Refresh.The**您创建应该是列出的新建的空间。

如果邀请给一不变聊天会话，您接收象这样的一通知弹出式：

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

按回车在通知弹出式。如果Jabber适当地配置，主要空间屏幕出现，并且您能参加coversation在屋子里。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。