

Cisco Unified MeetingPlace Web会议系统IIS中客户端证书要求

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[任务列表](#)

[配置IIS要求客户端证书](#)

[安装在Web会议服务器的客户端证书](#)

[相关信息](#)

简介

对于强化的安全，您可能需要Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing的客户端证书。本文描述如何要求Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing的客户端证书。

先决条件

要求

保证您符合这些要求，在您尝试在本文前的步骤：

- 安装并且配置Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing版本5.4。
- 获取客户端证书。
- 导出客户端证书到.pfx文件。
- 安装在客户端的客户端证书所有用户的。
- 安装您的在Web会议服务器的安全套接字层SSL证书。

使用的组件

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing版本5.4

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

任务列表

执行这些任务按列出的顺序为了要求客户端证书在互联网信息服务(IIS)中Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing的。

1. [配置IIS要求客户端证书。](#)
2. [安装在Web会议服务器的客户端证书。](#)

配置IIS要求客户端证书

完成这些步骤为了配置IIS要求客户端证书。

1. 去Windows Start菜单并且选择**Programs > Administrative Tools > Internet Services管理器。**
2. 在互联网信息服务窗口的左窗格中，请扩展**Web会议服务器**并且点击**默认网站。**
3. 在右窗格中，请用鼠标右键单击网站并且选择**属性。**
4. 在Properties对话框中，请去Directory Security选项。
5. 在安全通信下，请单击**编辑。**
6. 在Edit对话框中，请检查**要求客户端证书**复选框并且点击OK键。
7. 在Properties对话框中，请点击OK键。
8. 关上互联网信息服务窗口。

安装在Web会议服务器的客户端证书

在内部，Web会议服务器使用HTTP或HTTPS连接回到本身开始Web会议。由于客户端证书要求，您必须也给Web会议服务器客户端证书，可以是所有用户的客户端证书或客户端证书为Web会议服务器特别地设置。

注意： 保证您已经导出客户端证书到.pfx文件并且保存文件到Web会议服务器。

1. 选择**开始**并且点击**运行。**
2. 在Run对话框的Open字段，请输入**Mmc.exe**并且点击OK键。
3. 从**文件菜单**，请单击**添加/删除管理单元。**
4. 单击**添加**在添加/删除管理单元对话框。
5. 在添加独立卡扣式对话框中，请选择**证书**并且单击**添加。**
6. 在证书卡扣式页，请选择**服务器帐户**并且**其次**单击。
7. 选择**本地计算机**并且**其次**单击。
8. 选择**Cisco MeetingPlace Agent服务**并且点击**芬通社。**
9. 在添加/删除卡扣式对话框中，请点击OK键。
10. 在左窗格中，充分地请展开服务器的节点。
11. 用鼠标右键单击**个人的MPAgent/**并且选择**所有任务>导入。**
12. 单击 **Next。**
13. 输入保存到Web会议服务器.pfx文件的文件名并且**其次**单击。
14. 接受默认设置并且**其次**单击。**警告：** 请勿输入密码也请勿检查**马克此密钥**作为可导出复选框。否则，客户端证书功能不正确地作用。
15. 接受默认设置并且**其次**单击。
16. 单击 **完成。**
17. 点击**证书**节点，并且确认只有一个客户端证书。如果超过一证书在此节点，客户端证书功能

不正确地作用。

相关信息

- [Cisco Unified MeetingPlace支持页面](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)