



品牌定制

- [品牌概述，第 1 页](#)
- [品牌前提条件，第 1 页](#)
- [启用品牌，第 1 页](#)
- [禁用品牌，第 2 页](#)
- [品牌文件要求，第 3 页](#)

品牌概述

通过“品牌”功能，您可以为 IM and Presence Service 应用自定义品牌。品牌自定义显示在 Cisco Unified CM IM and Presence 管理的登录和配置窗口。您可以添加或修改的项目包括：

- 公司徽标
- 背景颜色
- 边框颜色
- 字体颜色

品牌前提条件

您必须创建具有指定文件夹结构和文件的品牌 zip 文件。有关详细信息，请参阅[品牌文件要求，第 3 页](#)。

启用品牌

此程序用于为 IM and Presence Service 群集启用品牌自定义。即使您启用了 SAML SSO，品牌更新也会显示。

开始之前

通过 IM and Presence 自定义项将 branding.zip 文件保存在 IM and Presence Service 可以访问的位置。

过程

步骤 1 登录到 Cisco Unified IM and Presence 操作系统管理。

步骤 2 选择软件升级 > 品牌。

步骤 3 浏览到您的远程服务器并选择 branding.zip 文件。

步骤 4 单击上传文件。

步骤 5 单击启用品牌。

注释 您还可以运行 **utils branding enable** CLI 命令启用品牌。

步骤 6 刷新浏览器以查看更改。

步骤 7 在所有 IM and Presence Service 群集节点上重复此程序。

禁用品牌

此程序用于在 IM and Presence Service 群集中禁用品牌。



注释 要禁用品牌，您必须使用具有 4 级访问特权的主管理员帐户。这是安装期间创建的主管理员帐户。

过程

步骤 1 登录到 Cisco Unified IM and Presence 操作系统管理。

步骤 2 选择软件升级 > 品牌。

步骤 3 单击禁用品牌。

注释 您还可以运行 **utils branding disable** CLI 命令禁用品牌。

步骤 4 刷新浏览器以查看更改。

步骤 5 在所有 IM and Presence Service 群集节点上重复此程序。

品牌文件要求

在将自定义品牌应用于系统之前，请根据规范创建 branding.zip 文件。在远程服务器上，创建 Branding 文件夹并使用指定内容填充该文件夹。添加完所有图像文件和子文件夹后，压缩整个文件夹并将文件保存为 branding.zip。

文件夹结构有两个选项，具体取决于您是要将单幅图像用于标题，还是组合使用六幅图像，以便让标题呈现渐变效果。

表 1: 文件夹结构选项

品牌选项	文件夹结构
单一标题选项	<p>如果希望将单幅图像用于标题背景（标注项 3），您的品牌文件夹必须包含以下子文件夹和图像文件：</p> <pre> Branding (folder) cup (folder) BrandingProperties.properties (properties file) brandingHeader.gif (652*1 pixel) ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 pixel) </pre>
渐变标题选项	<p>如果想要为标题背景创建渐变图像（标注项 3、4、5），您需要六幅单独的图像文件来创建渐变效果。品牌文件夹必须包含这些子文件夹和文件</p> <pre> Branding (folder) cup (folder) BrandingProperties.properties (file) brandingHeaderBegLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderBegRTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderEndLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderEndRTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderMidLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderMidRTR.gif (652*1 pixel image) ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 pixel image) </pre>

用户界面品牌选项

以下图像显示 Cisco Unified CM IM and Presence 管理用户界面的品牌选项。

图 1: 管理登录屏幕的品牌选项





图 2: 管理登录屏幕的品牌选项



下表描述了如何自定义上述截屏中的标注项。

表 2: 用户界面品牌选项

项目	说明	品牌编辑
登录屏幕图像		

项目	说明	品牌编辑
1	公司徽标	要将徽标添加到 IM and Presence Service 界面，将公司徽标另存为采用以下文件名的 44x44 像素图像： ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 像素)
2	标题中的 Unified CM IM and Presence 管理文本	header.heading.color
3	标题背景（渐变选项 - 左侧）	如果您希望标题图像呈现渐变效果，将以下图像用于左侧。 <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeaderBegLTR.gif (652 x 1 像素) • brandingHeaderBegLTR.gif (652 x 1 像素)
4	页眉背景	如果您想将单幅图像用于标题： <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeader.gif (652 x 1 像素) 如果您在创建渐变效果的标题，请使用下列图像： <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeaderMidLTR.gif (652 x 1 像素) • brandingHeaderMidRTR.gif (652 x 1 像素)
5	标题背景（渐变选项 - 右侧）	如果您想要标题呈现渐变效果，将此图像用于右侧标题： <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeaderEndLTR (652 x 1 像素) • brandingHeaderEndRTR (652 x 1 像素)
6	导航文本	header.navigation.color
7	“前往” 按键	header.go.font.color header.go.background.color
8	用户名和密码文本	splash.loginfield.color

项目	说明	品牌编辑
9	登录和重置按钮	splash.button.text.color splash.button.color
10	底部背景颜色 - 右侧	splash.hex.code.3
11	底部背景颜色 - 左侧	splash.hex.code.2
12	横幅	splash.hex.code.1
登录后图像		
13	登录用户文本（例如，'admin' 用户）	header.text.bold.color
14	搜索、关于、注销链接	header.link.color
15	链接分隔符	header.divider.color
16	横幅中的 Unified CM IM and Presence 管理文本（登录后）	splash.login.text.color
17	系统版本以及 VMware 安装文本	splash.version.color

品牌属性编辑示例

可以通过在属性文件 (BrandingProperties.properties) 中添加十六进制代码来编辑品牌属性。属性文件使用基于 HTML 的十六进制代码。例如，如果要将导航文本项（标注项 #6）的颜色更改为红色，请将以下代码添加到属性文件中：

```
header.navigation.color="#FF0000"
```

在此代码中，header.navigation.color 是您要编辑的品牌属性，"#FF0000" 是新设置（红色）。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。