



品牌定制

- [品牌概述，第 1 页](#)
- [品牌前提条件，第 1 页](#)
- [启用品牌，第 1 页](#)
- [禁用品牌，第 2 页](#)
- [品牌文件要求，第 3 页](#)

品牌概述

通过“品牌”功能，您可以为 IM and Presence Service 应用自定义品牌。品牌自定义显示在 Cisco Unified CM IM and Presence 管理的登录和配置窗口。您可以添加或修改的项目包括：

- 公司徽标
- 背景颜色
- 边框颜色
- 字体颜色

品牌前提条件

您必须创建具有指定文件夹结构和文件的品牌 zip 文件。有关详细信息，请参阅：[品牌文件要求，第 3 页](#)。

启用品牌

此程序用于为 IM and Presence Service 群集启用品牌自定义。即使您启用了 SAML SSO，品牌更新也会显示。

开始之前

通过 IM and Presence 自定义项将 `branding.zip` 文件保存在 IM and Presence Service 可以访问的位置。

过程

步骤 1 登录到 Cisco Unified IM and Presence 操作系统管理。

步骤 2 选择软件升级 > 品牌。

步骤 3 浏览到您的远程服务器并选择 `branding.zip` 文件。

步骤 4 单击上传文件。

步骤 5 单击启用品牌。

注释 您还可以运行 `utils branding enable` CLI 命令启用品牌。

步骤 6 刷新浏览器以查看更改。

步骤 7 在所有 IM and Presence Service 群集节点上重复此程序。

禁用品牌

此程序用于在 IM and Presence Service 群集中禁用品牌。



注释 要禁用品牌，您必须使用具有 4 级访问特权的主管理员帐户。这是安装期间创建的主管理员帐户。

过程

步骤 1 登录到 Cisco Unified IM and Presence 操作系统管理。

步骤 2 选择软件升级 > 品牌。

步骤 3 单击禁用品牌。

注释 您还可以运行 `utils branding disable` CLI 命令禁用品牌。

步骤 4 刷新浏览器以查看更改。

步骤 5 在所有 IM and Presence Service 群集节点上重复此程序。

品牌文件要求

在将自定义品牌应用于系统之前，请根据规范创建 `branding.zip` 文件。在远程服务器上，创建 `Branding` 文件夹并使用指定内容填充该文件夹。添加完所有图像文件和子文件夹后，压缩整个文件夹并将文件保存为 `branding.zip`。

文件夹结构有两个选项，具体取决于您是要将单幅图像用于标题，还是组合使用六幅图像，以便让标题呈现渐变效果。

表 1: 文件夹结构选项

品牌选项	文件夹结构
单一标题选项	<p>如果希望将单幅图像用于标题背景（标注项 3），您的品牌文件夹必须包含以下子文件夹和图像文件：</p> <pre> Branding (folder) cup (folder) BrandingProperties.properties (properties file) brandingHeader.gif (652*1 pixel) ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 pixel) </pre>
渐变标题选项	<p>如果想要为标题背景创建渐变图像（标注项 3、4、5），您需要六幅单独的图像文件来创建渐变效果。品牌文件夹必须包含这些子文件夹和文件</p> <pre> Branding(folder) cup (folder) BrandingProperties.properties (file) brandingHeaderBegLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderBegRTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderEndLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderEndRTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderMidLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderMidRTR.gif (652*1 pixel image) ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 pixel image) </pre>

用户界面品牌选项

以下图像显示 Cisco Unified CM IM and Presence 管理用户界面的品牌选项。

图 1: 管理登录屏幕的品牌选项





图 2: 管理登录屏幕的品牌选项



下表描述了如何自定义上述截屏中的标注项。

表 2: 用户界面品牌选项

项目	说明	品牌编辑
登录屏幕图像		

项目	说明	品牌编辑
1	公司徽标	要将徽标添加到 IM and Presence Service 界面，将公司徽标另存为采用以下文件名的 44x44 像素图像： ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 像素)
2	标题中的 Unified CM IM and Presence 管理文本	header.heading.color
3	标题背景（渐变选项 - 左侧）	如果您希望标题图像呈现渐变效果，将以下图像用于左侧。 <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeaderBegLTR.gif (652 x 1 像素) • brandingHeaderBegLTR.gif (652 x 1 像素)
4	页眉背景	如果您想将单幅图像用于标题： <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeader.gif (652 x 1 像素) 如果您在创建渐变效果的标题，请使用下列图像： <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeaderMidLTR.gif (652 x 1 像素) • brandingHeaderMidRTR.gif (652 x 1 像素)
5	标题背景（渐变选项 - 右侧）	如果您想要标题呈现渐变效果，将此图像用于右侧标题： <ul style="list-style-type: none"> • brandingHeaderEndLTR (652 x 1 像素) • brandingHeaderEndRTR (652 x 1 像素)
6	导航文本	header.navigation.color
7	“前往” 按键	header.go.font.color header.go.background.color
8	用户名和密码文本	splash.loginfield.color

项目	说明	品牌编辑
9	登录和重置按钮	splash.button.text.color splash.button.color
10	底部背景颜色 - 右侧	splash.hex.code.3
11	底部背景颜色 - 左侧	splash.hex.code.2
12	横幅	splash.hex.code.1
登录后图像		
13	登录用户文本（例如，'admin' 用户）	header.text.bold.color
14	搜索、关于、注销链接	header.link.color
15	链接分隔符	header.divider.color
16	横幅中的 Unified CM IM and Presence 管理文本（登录后）	splash.login.text.color
17	系统版本以及 VMware 安装文本	splash.version.color

品牌属性编辑示例

可以通过在属性文件 (`BrandingProperties.properties`) 中添加十六进制代码来编辑品牌属性。属性文件使用基于 HTML 的十六进制代码。例如，如果要将导航文本项（标注项 #6）的颜色更改为红色，请将以下代码添加到属性文件中：

```
header.navigation.color="#FF0000"
```

在此代码中，`header.navigation.color` 是您要编辑的品牌属性，"`#FF0000`" 是新设置（红色）。