

如何與思科許可證中心(CLC)執行思科許可證內部版(CLP)同步？

簡介

本文提供將思科內部許可證(CLP)部署與思科許可證中心(CLC)同步的說明。此程式適用於智慧授權(SL)和使用原則智慧授權(SLP)裝置。

必要條件

開始之前，請確保您具有以下優點：

- 有效的Cisco.com帳戶。
- 管理員對思科內部許可證(CLP)門戶的訪問許可權。
- 訪問與內部帳戶關聯的智慧帳戶。
- 訪問思科許可證中心(CLC)的使用者必須至少具備以下其中一項：
 - 智慧帳戶使用者/管理員。
 - 虛擬帳戶使用者/管理員。

步驟

網路 (線上) 同步:

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶 — ([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步驟 2:從左側選單導航到「許可」工作區。

步驟結果:所有與思科內部許可證(CLP)帳戶相關的詳細資訊都整合在一個控制面板上：

- 內部帳戶名稱
- 同步狀態
- 上次同步
- 智慧帳戶
- 虛擬帳戶
- 授權
- 裝置
- 產品分析及其他
- 您可以使用右上角的「設定」按鈕自定義檢視。

步驟 3:使用過濾器或搜尋欄查詢特定內部帳戶。按一下最左邊的列中的三點圖示。

步驟 4:從下拉選單中選擇Initiate network(online)sync。

步驟結果:您可以在「同步狀態」列中監視進度。

手動 (離線) 同步:

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶 — ([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步驟 2:從左側選單欄導航到「許可工作空間」。

步驟 3:使用篩選器或搜尋欄找到目標帳戶，然後按一下最右列中的三點圖示。

步驟 4:從下拉選單中選擇Initiate manual(offline)sync。

步驟 5:在彈出視窗中，按一下「生成本地帳戶同步檔案」超連結並將檔案儲存到本地電腦。

步驟結果：使用檔案將下載到您的本地目錄

步驟 6:使用Cisco.com憑證[登入到Cisco Software Central](#)。

步驟 7:在Cisco License Central部分下，按一下Access Cisco License Central。

步驟 8:使用搜尋功能查詢您的智慧帳戶。

步驟 9:導航到Devices (裝置) 頁籤並選擇Device Connections (裝置連線) 下的Device Manager (裝置管理器) 。

步驟 10:選擇相關的On-Prem帳戶，按一下最右列中的三點圖示，然後選擇Upload sync file。

步驟 11:上傳步驟5中生成的檔案，然後點選下一步。

步驟 12:檢視檔案資訊，然後按一下「提交」。出現確認頁面後，按一下「關閉」。

步驟 13:在同一「裝置管理器」檢視中，再次按一下帳戶的三點圖示，然後選擇「下載最新響應檔案」。

步驟結果:最新的響應檔案將下載到您的本地目錄

步驟 14:返回您的思科許可證內部門戶([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步驟 15:導航到Licensing工作區，然後重複第3步選擇您的帳戶。

步驟 18:選擇Initiate manual(offline)sync並上傳步驟13中下載的響應檔案。

步驟結果:您可以在「同步狀態」列中檢視進度。



附註：此同步過程適用於智慧許可和使用策略(SLP)的智慧許可裝置。

計畫同步：

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶 — ([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步驟 2:從左側選單欄導航到Admin Workspace。

步驟 3:選擇「同步」頁籤，然後按一下位於頁面頂部的「計畫同步」頁籤。

步驟 4:選中Enable Scheduled sync框。配置以下引數：

- 開始日期：希望計畫同步開始的日期。
- 頻率：同步的發生頻率（例如，每日、每週）。
- 一天中的時間：UTC中同步的首選時間（小時和分鐘）。

步驟 5:按一下「Apply

步驟結果:將顯示一條確認消息，指示已成功更新您的計畫同步設定。

禁用計畫同步：

如果您需要為特定內部帳戶禁用計畫同步，請執行以下步驟：

步驟 1:導航到Admin工作區。

步驟 2:選擇同步頁籤。

步驟 3:從清單中找到特定內部帳戶。

步驟 4:按一下帳戶行中的三點圖示，然後選擇「禁用計畫同步」。

疑難排解

僅供外部客戶/合作夥伴使用:請按照以下說明解決您的問題。如果您需要進一步協助，請透過思科支援個案管理器[提出授權支援請求](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。