如何更改ISE節點的時區

目錄

問題

在ISE節點中配置的時區不正確，需要更新。

環境

- 身份服務引擎(ISE)版本3.1或更高版本
- 獨立/混合/分散式ISE部署
- 原則管理節點(PAN)

解析

警告：此過程需要重新啟動服務，以便受影響的ISE節點應用更改。

附註：思科建議配置部署中的所有思科ISE節點以使用相同的時區。這是為了確保來自不同節點的報告和日誌具有同步的時間戳。


1.如果已啟用PAN自動故障切換，請將其禁用。

1.1.使用具有超級管理員許可權的帳戶登入ISE主要PAN圖形使用者介面(GUI)。

1.2.導航到Administration > System > Deployment > PAN Fail over。

1.3.清除Enable PAN Auto Failover覈取方塊。

1.4.按一下「Save」。



2.使用具有管理員許可權的帳戶登入到受影響的ISE節點命令列介面(CLI)。

3.使用此命令可以列出所有可用時區並為您確定合適的時區。

```
show timezones
```

4.輸入以下命令可進入配置模式。

```
configure terminal
```

5.使用以下命令設定標識的時區：

```
clock timezone <timezone>
```

例如，

```
clock timezone UTC
```

6.在提示時輸入「yes」以確認時區更改並啟動所需的ISE服務重新啟動。

7.等待ISE節點服務重新啟動，然後可以訪問GUI。

8.輸入「exit」退出配置模式，然後運行此命令以驗證時區更改。輸出將顯示更新時區中的當前時間。

```
show clock
```

9.如果需要，請在主PAN GUI中重新啟用PAN Auto Failover。

原因

安裝期間，ISE節點中的時區配置不正確。

相關內容

- PAN自動故障轉移配置。
- ISE CLI參考指南。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。