安全防火牆REST API簡介

目錄

<u>簡介</u>

<u>其他資訊</u>

組態

API Explorer瀏覽

使用API資源管理器

測試FMC API Explorer GET方法

簡介

本文檔介紹使用Firewall Management Center API explorer的Cisco Secure Firewall的REST API配置。

其他資訊

REST API是一個應用程式程式設計介面,可以基於RESTful原理進行通訊。REST API通過HTTP請求進行通訊,並在資源內執行建立、讀取、更新和刪除(CRUD)操作。通過REST API進行配置使多種可能效能夠自動化和簡化您配置Secure Firewall裝置的方式。

使用REST API的主要優勢包括:


- 可擴充性 因為可以將操作擴展到多個資源。
- 靈活性 易於在不同軟體開發環境中實施;與大多數API一樣,它使用XML、JSON和 HTTP。
- 自動化 您可以通過批次執行配置更改來簡化多個裝置的配置流程,從而減少耗時的重複配置任務。

REST API依賴與FMC/FDM相同的身份驗證並使用OAUTH2.0。REST API中的每個函式對映到FMC和FDM中的相同許可權。

組態

API Explorer瀏覽

FMC內預設啟用REST API。您可以通過導航至確認該功能已啟用System > Configuration > REST API Preferences。




啟用Rest API

FMC和FDM具有名為API Explorer的內建介面,該介面是檢視REST API功能和功能的有用工具。對於FMC,可以使用此URL訪問API資源管理器;https://

/api/api-explorer


0

使用FMC GUI憑證登入:




使用FMC GUI憑據登入

訪問API資源管理器後,將顯示首頁。您可以在此處找到頂部功能區、域和配置部分。在右上角,您可以找到版本資訊以及有用的資源:



接下來,從域開始查詢所有配置部分。選擇此下拉選單將顯示所有現有的FMC域。



域

下面顯示了配置部分和功能,包括FMC支援的功能:

Troubleshoot	>
Backup	>
Network Map	>
Devices	>
Policy Assignments	>
Device HA Pairs	>
Health	>
Chassis	>
Updates	>
Users	>
Intelligence	>
License	>
Search	>
Audit	>
Integration	>
Device Groups	>
Status	>
Device Clusters	>
System Information	>
Object	>
Policy	>
Deployment	>


最後,您可以在此頁底部找到「方案」部分。在這裡,您可以檢視JSON中的某些配置,瞭解其他 支援的功能,您可以將這些功能用作構建HTTP請求時的參考:



架構

使用API資源管理器

現在,返回配置部分,導航到Devices:



裝置配置

適用於FMC的REST API支援下一個HTTP方法。請注意,其中每個節點都執行CRUD操作:

- GET 讀取
- POST 建立

- PUT 更新/替換
- DELETE 刪除


統一資源識別符號(URI)與下列每種方法一起使用到每個對象的相應路徑:


/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords

通過選擇以下方法之一,您可以展開並檢視GET HTTP請求中包含的引數:

- 篩選條件
- · Offset
- 限制
- 已展開
- 域通用唯一識別符號(UUID)





附註:域UUID在生成HTTP請求時至關重要,因為每個對象都分配有唯一的識別符號,這 是執行操作所必需的。




裝置記錄域UUID

複製域UUID:

e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f

接下來,可以檢視「響應」部分,在該部分中可以找到循環和請求URL,以及此方法的預設伺服器響應和一些伺服器響應示例。



Responses部分。


測試FMC API Explorer GET方法

現在,您可以通過按一下Try it out:




選擇試用

對於此特定HTTP GET請求(針對裝置、裝置記錄),不需要包括任何其他UUID或其他引數,您可以選擇Execute:



選擇執行

如果HTTP GET請求成功,並且Response正文包含您的FMC中所有已註冊裝置的裝置資訊,則FMC返回伺服器響應200。



200 GET響應輸出。

從此輸出中,請注意,此FMC管理了一個FTD,名稱為FTDv-703。

domainUUID * required string

Domain UUID

e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f

GET裝置記錄域UUID

(path)

您可以撇減ID值,因為該ID值是用來存取尤其是針對此FTD的API要求。複製ID:

<#root>

"name": "FTDv-703"

"id": "6bad6bbc-0b05-11ee-9a47-84ecf73b3ccf"

作為最後一個示例,可以在此方法中使用裝置UUID(從早期響應獲得)來檢索特定受管裝置(FTDv-703)的所有介面配置:

<#root>


"id": "6bad6bbc-0b05-11ee-9a47-84ecf73b3ccf"

導航至GET- Devices > Device records > physicalinterfaces。

<#root>

 $/api/fmc_config/v1/domain/\{domainUUID\}/devices/devicerecords/\{containerUUID\}/physical interfaces/devicerecords/\{containerUUID\}/physical interfaces/devicerecords/domain/$

FMC應答(使用伺服器響應輸出),並且您可以看到此裝置(FTD)有兩個資料介面和一個診斷介面,該介面已使用它們對應的UUID和配置進行了配置。



GET Device Records物理介面響應。

<#root>

```
From Response body:
"type": "PhysicalInterface",
"id": "005056B3-9582-0ed3-0000-004294967553",
"name": "GigabitEthernet0/0"
"type": "PhysicalInterface",
"id": "005056B3-9582-0ed3-0000-004294967554",
"name": "GigabitEthernet0/1"
"type": "PhysicalInterface",
```

"id": "005056B3-9582-0ed3-0000-004294967555",

"name": "Diagnostic0/0"

以前的樹形結構和訪問HTTP方法的邏輯適用於所有對象。從常規到特定UUID,可以讀取、修改或 新增對FMC和特定受管裝置的配置更改。



URI結構。

FMC API資源管理器可用作檢視支援的功能和配置方法的指南或參考,以便您可以為配置部署設計和自定義代碼。

您還可以使用多個API平台(如Postman)或通過Python或Perl指令碼從本地主機與FMC API互動。



附註:您可以訪問Github的Secure-Firewall Repository,以檢視大量模板和自動化資源。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。