



APPENDIX **A**

CLI コマンドとスクリプト

Cisco Prime Collaboration Manager は次の CLI コマンドとスクリプトをサポートしています。

コマンド名/スクリプト名	CLI ユーザ ログイン	説明
<code>show application status emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM アプリケーションのステータスを表示します。
<code>show version</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM アプリケーションのバージョンを表示します。
<code>show application</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	インストールされているアプリケーションの詳細を表示します。
<code>application start emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM アプリケーションを開始します。 次に例を示します。 <code>admin# application start emsam</code>
<code>application stop emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM アプリケーションを停止します。 <code>admin# application stop emsam</code>
<code>show timezones</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	サポートされているタイムゾーンをすべて表示します。
<code>show timezone</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	設定されたタイムゾーンを表示します。
<code>application reset-config emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	アプリケーション コンフィギュレーションを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。このコマンドを使用し、 <i>cmuser</i> および Prime CM Web クライアント管理者のパスワードをリセットできます。 Web クライアント管理者のパスワードは、 <i>admin</i> にリセットされます。 <i>cmuser</i> の新しいパスワードを入力できます。 次に例を示します。 <code>admin# application reset-config emsam</code>

コマンド名/スクリプト名	CLI ユーザ ログイン	説明
<code>username username password plain password role admin</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM サーバ管理者のパスワードを変更します。管理者ユーザは OVA の導入時に設定されず。デフォルトでは、管理者ユーザは <i>admin</i> です。 このコマンドは、コンフィギュレーション モード (<code>config t</code>) で実行する必要があります。 次に例を示します。 admin# <code>config t</code> admin(config)# <code>username cmadmin password plain Emsam!23 role admin</code> パスワードは回復できないため、メモしておくことを推奨します。
<code>repository RepositoryName</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	リポジトリを作成します。 このコマンドは、コンフィギュレーション モード (<code>config t</code>) で実行する必要があります。 FTP、TFTP または SFTP サーバにリポジトリを作成する方法については、「 バックアップと復元の実行 」を参照してください。
<code>backup Backupfilename repository RepositoryName application emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM データをバックアップします。 ファイルのバックアップ方法と、バックアップされたデータの回復方法については、「 バックアップと復元の実行 」を参照してください。
<code>show repository RepositoryName</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	リポジトリの内容を表示します。
<code>show backup history</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	バックアップ履歴を表示します。
<code>restore Backupfilename repository RepositoryName application emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	バックアップしたデータを復元します。 バックアップされたデータの復元方法については、「 バックアップと復元の実行 」を参照してください。
<code>patch install Patchfilename RepositoryName</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Prime CM のアップデートをインストールします。
<code>resetuserpwd</code>	cmuser	Prime CM クライアントの <i>admin</i> パスワードをリセットします。 このスクリプトの使用法については、「 Cisco Prime CM Web クライアント admin のパスワードのリセット 」を参照してください。