

Пример конфигурации HTTP VXC-M

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Настройка](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

Введение

Этот документ описывает, как включить HTTP на Менеджере Клиента Опыта Виртуализации (VXC-M). Типичная установка VXC-M (по умолчанию) только включает протокол FTP. Если вы хотите использовать HTTP или HTTPS, HTTP должен быть включен.

Предварительные условия

Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с сервером VXC-M с только включенным FTP.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Microsoft Windows server 2008 R2
- Версия 4.9.1 VXC-M
- Менеджер версии 7 информационных сервисов интернета (IIS)

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Настройка

Выполните следующие действия:

1. Откройте **диспетчера IIS** (inetmgr.exe).
2. Разверните сервер и **Узлы**.

3. Щелкните правой кнопкой мыши **Сервер HTTP Взаимопонимания** и выберите **Add Application...**

Псевдоним: MyWDM

Физический путь: C : \inetput\ftproot

4. Разверните **Сервер HTTP Взаимопонимания** и нажмите **MyWDM**.
5. На/MyWDM домашнем экране нажмите **Authentication**.

6. Включите **Базовую проверку подлинности** и отключите другие два типа аутентификации.

7. Нажмите **MyWDM** под **Сервером HTTP Взаимопонимания** и дважды нажмите **MIME Types**.

8. Выбрать: *, .ini, .raw, и.info.

9. Перейдите к **VXS-M> Менеджер конфигурации> Хранилища программного обеспечения**, щелкните правой кнопкой мыши **ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО** и выберите **Properties**.

10. Измените **Тип Передачи** на HTTP и FTP. Когда вопрос появится, нажмите **Yes**.

11. Под недавно созданным разделом HTTP введите пароль для пользователя взаимопонимания: **r@p8p0r +**

12. Нажмите кнопку **ОК**.

Проверка

Воспользуйтесь данным разделом для проверки правильности функционирования вашей конфигурации.

Перейдите к **VXC-M> Менеджер конфигурации> Хранилища программного обеспечения**, щелкните правой кнопкой мыши **ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО** и выберите **Test Connection**. И FTP и HTTP должны пройти.

Выполните эти шаги, чтобы гарантировать, что все работает как ожидалось:

1. Откройте веб-браузер.
2. Перейдите к <http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/>.
3. Войдите с учетными данными пользователя взаимопонимания.
4. Гарантируйте, что может быть загружен каждый файл пакета.

Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.