



Cisco Unity Connection 10.x におけるレポートのトラブルシューティング

生成したレポートにデータが表示されない場合は、次のタスク リストを使用して、問題の原因確認と解決を行ってください。

レポートのデータをトラブルシューティングするためのタスク リスト

1. Unity Connection Reports Data Harvester サービスが実行中であることを確認します。
「[Cisco Unity Connection 10.x Reports Data Harvester サービスが実行中であることの確認方法 \(P.4-1\)](#)」を参照してください。
2. レポート データ収集サイクルを調整します。「[Cisco Unity Connection 10.x におけるレポート データ収集サイクルの調整 \(P.4-2\)](#)」を参照してください。
3. トレースを使用してレポートをトラブルシューティングします。該当するトレースを有効にして、トレース ログを表示する方法の詳細については、「[Cisco Unity Connection 10.x の診断トレース](#)」を参照してください。

使用可能なレポートおよびレポートの生成方法については、『*Administration Guide for Cisco Unity Connection Serviceability*』（リリース 10.x）の「[Using Reports](#)」の章を参照してください。このドキュメントは、
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/10x/serv_administration/guide/10xcucsevragx.html から入手可能です。

Cisco Unity Connection 10.x Reports Data Harvester サービスが実行中であることの確認方法

Unity Connection Reports Data Harvester サービスが実行中であることを確認する方法

- ステップ 1** Cisco Unity Connection Serviceability で、[ツール (Tools)] メニューの [サービス管理 (Service Management)] を選択します。
- ステップ 2** [コントロール センター - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] ページの [オプション サービス (Optional Services)] で、[Unity Connection Reports Data Harvester] サービスを探します。
- ステップ 3** Unity Connection Reports Data Harvester サービスのアクティベート ステータスが [アクティブ (Activated)] であることを確認します。アクティベート ステータスが [非アクティブ (Deactivated)] になっている場合は、[アクティベート (Activate)] を選択します。

- ステップ 4** Unity Connection Reports Data Harvester サービスのサービス ステータスが [開始済み (Started)] であることを確認します。サービス ステータスが [停止中 (Stopped)] になっている場合は、[開始 (Start)] を選択します。
- ステップ 5** Unity Connection Reports Data Harvester サービスの実行時間が 00:00:00 よりも大きいことを確認します。実行時間が 00:00:00 の場合は、Unity Connection Reports Data Harvester をオフにしてから、[ステップ 3](#) と [ステップ 4](#) を繰り返します。
-

Cisco Unity Connection 10.x におけるレポート データ収集サイクルの調整

[データ収集サイクル (Data Collection Cycle)] フィールドの値が大きすぎる場合は、データを収集するサイクルの間隔が長すぎて、レポートのデータがまだ収集されていない可能性があります。次の手順に従い、値を訂正してください。

レポート データ収集サイクルを調整する方法

- ステップ 1** Cisco Unity Connection の管理で [システム設定 (System Settings)] を展開し、[詳細設定 (Advanced)] > [レポート (Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [レポートの設定 (Report Configuration)] ページの [データ収集サイクルの間隔 (分) (Minutes Between Data Collection Cycles)] フィールドに、レポートのデータを収集するサイクルの間隔を入力します。デフォルトは 30 分です。
- ステップ 3** [保存 (Save)] を選択します。
-