

"nco_g_jdbc" ب "nco_g_oracle" ةي لمع لدبت سا ةقحاللا تارادصلال او Prime Central 1.4 يف

تاوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسال تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

يف NCO_g_jdbc ب NCO_g_oracle ةي لمع لدبت سال ةوطخب ةوطخ ارج دنتمسلا اذه فص ي
ةقحاللا تارادصلال او Prime Central 1.4.

ةيساسال تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم لكي دل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- يزكرملا Prime
- يساسال سكونيل ليغشت ماظن رماو

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملا او جماربال تارادصلال دنتمسلا اذه يف ةدراول تامولعملا دنتمست:

- قوف امو Prime Central 1.4
- Oracle تانايب ةدعاق

ةصاخ ةي لمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتمسلا اذه يف ةدراول تامولعملا عاشنإ مت
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسم نيوكتب دنتمسلا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب
رما يال لمتمحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكباش

ةيساسا تامولعم

ثدحال تارادصلال او Prime Central 1.4 تارادصلال لقا رادصلال يا نم Prime Central تايقرت دعب
ةي لمع نم الدب لمعت لازت ال NCO_g_oracle ةي لمع نا ةظحالم ةليلق تالاح يف كئكمي
NCO_g_jdbc.

ثدحال رادصلال او Prime Central 1.4 يةيقرتلا ةي لمعل يضا رتفالا كولسلال نمضتي

NCO_g_jdbc. ةي لمعب NCO_g_oracle لادبتسإ

ةلكشملا

لازت ال يتلا ةلكشملا ىلإ ريشت يتلا هذه أطخال ةلسرر Prime Central G_JDBC.LOG لسري ةي لمعمل ةقحلالل تارادصلإ او 1.4 Post Prime Central ل غشت NCO_g_oracle ةي لمع اهي ف ةلماكل ةي قرتلا:

```
Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file
```

ت-بثتلا لي ل دي في G_JDBC.log فلم ني زخت متي :ةظحالم
directory/faultMgmt/omnibus/log.

لحل

NCO_GATE تال اخلإل omni.date فلم نم ققحت 1. ةوطخال

```
[NCO_GATE]
{
  Primary:
}
```

ت-بثتلا لي ل دي في omni.dat فلم ني زخت متي :ةظحالم
/faultMgmt/etc.

وَأ NCO_GATE تال اخلإل ةفاضل مت مل اذو، هذه لثم ىرخأ NCO تال اخلإل ىلع تثرع اذإ 2. ةوطخال
3.: ةوطخال عبتا، ححص ريغ لكشب اهتفاضل

```
[NCO_GATE_REF]
{
  Primary:
}
[NCO_GATE_TEST]
{
  Primary:
}
[NCO_GATE_PROD]
{
  Primary:
}
```

omni.dat فلم في NCO_GATE تال اخلإل ةفاضل 3. ةوطخال

```
[NCO_GATE]
{
  Primary:
}
```

حوتفم رح ذفنمب NCO_GATE لى ل لاخذ اة فاضا كى لع نىعتى :ةظالم

ةوطخال /etc/interfaces.linux2x86 تاهجاولا فلم عاشن اة داع | 4. ةوطخال

```
su - primeusr  
cd $NCHOME/bin/  
./nco_igen -arch linux2x86
```

ةوطخال JDBC_Gateway لى غشت اة داع | 5. ةوطخال

```
cd $NCHOME/omnibus/bin  
./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password  
./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password
```

Prime لى زكرم لى قىب طت لى مدخت سمب اة صاخال رورم لى ةم لك ه PrimeuRPWD :ةظالم

Linux لى غشت لى ماظن نم تادب لى نCO_G_Oracle ةىلمع لتقا | 6. ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا