

ةداعإ وأ Umbrella Roaming Client ليمع ليطعت هليغشت

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[Windows ل لاوجتلا ليمع قرادإ](#)

[تامدخلل MMC ةيفاضإلا ةادألا ربع ماطنلا ةمدخ قرادإ](#)

[Cisco Secure Client Roaming Module ةدحوو AnyConnect قرادإ](#)

[رماوأل بطس ربع لوجتمللا ليمعلا قرادإ](#)

[لقئتسم ليمع](#)

[AnyConnect ليمع](#)

[Cisco Secure Client](#)

[X ل يغشتلا ماطنلا لوجتمللا ليمعلا قرادإ](#)

[لوجتمللا ليمعلا فاقيا](#)

[لوجتمللا ليمعلا ليغشت ءدب](#)

[AnyConnect Umbrella ةيطمنلا ةدحول](#)

[AnyConnect ليمع فاقيا](#)

[AnyConnect ليمع ليغشت ءدب](#)

[Cisco Secure Client](#)

[Cisco Secure Client فاقيا](#)

[Cisco Secure Client ليغشت ءدب](#)

ةمدقملا

،(لوجتلا ةيامح ليمع) Umbrella Roaming Client ةرادإب ةصاخلا تاءارجإلا دنتسمل اذه حضوي
هليغشت ةداعإو ليمعلا ليطعت كلذ ي ف امب

ةيساسأ تامولعم

ال ،كلذل .رتوي بمكلا ةكبش تانيوكت ي ف تاريغيغتلا لوجتمللا Umbrella ليمع فشتكي
ةداعإ وأ (لوجتلا ةيامح ليمع) Umbrella Roaming Client فاقيا إىل نومدختسمللا جاتحي
كولس ببسب اتقؤم لوجتمللا Umbrella ليمع ليطعتل وأ رابتخا ءارجإل .ماظتنا ب هليغشت
ةدراولا تاءارجإلا لامكإ قيرط نع هليغشت ةداعإ وأ هليطعت نيمدختسمللا نكمي ،عقوتم ريغ
تناك وأ تاعازن وأ كولسل اوضرعت اذا معد ةلاح حتف نيمدختسمللا ىلع بجي .ةلاقمل هذه ي ف
عقوتم ريغ لكشب كولسل ني سحتل تاجارتقا مهيدل

Windows ل لاوجتلا ليمع ةرادإ

تامدخلل MMC ةيفاضإلا ةادألا ربع ماطنلا ةمدخ قرادإ

ت.امدخل MMC ةيفاضإل ةادلأا حتفا ،اهليغشت وأ اهليغشت ةداعإ وأ ماطنل ةمدخ فاقيل

1. Services.msc لخدأ م ث ،ليغشت > أدبا يل لقتنا .
2. بوغرملا ءارجإل ددح م ث .Umbrella Roaming Client ةمدخ ددح .

Cisco Secure Client Roaming Module ةدحوو AnyConnect ةرادإ

لقتسملا ليمعلا ب صاخلا ءارجإل ةقباطم ةيلمعلا

1. Services.msc لخدأ م ث ،ليغشت > أدبا يل لقتنا .
2. Cisco AnyConnect، أو Cisco Secure Client ل AnyConnect، Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Secure Agent ل Cisco Secure Client - Umbrella Agent ل Secure Client. ب.بوغرملا ءارجإل ددح م ث .

رماولا رطس ربع لوجتملا ليمعلا ةرادإ

:ةيلاتلا رماولا مدختسأ ،رماولا رطس نم لوجتملا ليمعلا ةرادإ

لقتسم ليمع

- net stop Umbrella_RC :ليغشت ب مق ،ةمدخل فاقيل
- net start Umbrella_RC :ليغشت ب مق ،ةمدخل ليمعشت ءدبل

AnyConnect ليمع

- net stop acumbrellaagent :ليغشت ب مق ،ةمدخل فاقيل
- net start acumbrellaagent :ليغشت ب مق ،ةمدخل ليمعشت ءدبل

Cisco Secure Client

- net stop csc_umbrellaagent :ليغشت ب مق ،ةمدخل فاقيل
- net start csc_umbrellaagent :ليغشت ب مق ،ةمدخل ليمعشت ءدبل

X ليغشتلا ماطنل لوجتملا ليمعلا ةرادإ

Umbrella Roaming Client نم OS X رادصلإ يف مئاوقلا طيرش زمر يل رايل ةفاضل نيمدختسملل نكمي و Umbrella Roaming Client ليمع لي طعت ب نيمدختسملل رايل اذه حمسي .Umbrella Roaming Client ماطنل X ليغشتلا ماطنل Umbrella Roaming Client ليمع ةلاقملا يل عجرا .ةلوهسب هنيكمت .تاميلعت يل لوصحلل ةمئاقلا طيرش ةنوقيأ يل enable/disable رايل ةفاضل



لوجت الم Umbrella ليمع لي غشت فاق ي دن ع ى تح مئ اوق ل طيرش زمر ضرعي :ة طح الم
ة لصف نم ة مدخ ك زمر ل لمعي

ق ي ب ط ل ل ي ف رم ا و ا ل ل ي غ ش ت ل ل خ ن م ل ي م ع ل ل ي ف م ك ح ت ل ل ا ض ي ن ي م د خ ت س م ل ل ن ك م ي
ي ف ر ط ل ل :

ل ل و ج ت م ل ل ي م ع ل ل ف ا ق ي ا

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

ل ل و ج ت م ل ل ي م ع ل ل ل ي غ ش ت ع د ب

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

AnyConnect Umbrella

AnyConnect لي مع فاقيا

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

AnyConnect لي مع لي غشت عذب

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

Cisco Secure Client

Cisco Secure Client فاقيا

- رادصإلا 5.0.00529

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- رادصإلا 5.0.01242

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- شذألأ تارادصإلا او 5.1.X.XXX رادصإلا MacOS 13+

```
osascript -e 'quit app "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"'
```

```
sudo "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app/Contents/MacOS/Cisco
```

Cisco Secure Client لي غشت عذب

- رادصإلإ 5.0.00529

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- رادصإلإ 5.0.01242

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ رادصإلإ 5.1.X.XXX او 5.1.X.XXX رادصإلإ

```
open -a "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"
```

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا