

Eliminación de la configuración de suscripción de telemetría mediante la plantilla Catalyst

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Crear una plantilla normal](#)

[Configuración de la plantilla](#)

[Asignar la plantilla a un perfil de red y aprovisionar el dispositivo](#)

Introducción

Este documento describe los pasos para describir cómo quitar la suscripción ietf de telemetría de una configuración de dispositivo mediante una plantilla de Catalyst Center.

Prerequisites

- Cisco Catalyst Center versión 2.3.7.x
- Conocimiento básico de las plantillas [Velocity](#)

Antecedentes

Este procedimiento es necesario en escenarios donde la Controlabilidad de dispositivos no está habilitada o cuando la tarea Deshabilitar telemetría de aplicación no quita correctamente la entrada de suscripción ietf de telemetría.

Configurar

Crear una plantilla normal

Paso 1 En el menú principal, elija Diseño > Plantillas CLI.

Paso 2 En el panel izquierdo, haga clic en Nombre del proyecto y elija el proyecto en el que va a crear las plantillas.

Paso 3 Haga clic en Agregar y, a continuación, elija Nueva plantilla en la lista desplegable.

Paso 4 En el panel deslizable Add New Template, configure los ajustes de la plantilla normal.

4.1 En el área Detalles de plantilla, siga estos pasos:

a. Introduzca un nombre único en el campo Template Name.

b. Elija el Nombre del proyecto en la lista desplegable.

c. Tipo de plantilla: Haga clic en Plantilla normal.

d. Idioma de la plantilla: Elija la opción Velocity que desea utilizar para el contenido de la plantilla.

e. Elija el Tipo de Software de la lista desplegable.

4.2 En el área Detalles del tipo de dispositivo, siga estos pasos:

a. Haga clic en el enlace Add Device Details.

b. Elija Device Family en la lista desplegable.

c. Elija la serie de dispositivos o el modelo de dispositivos realizando una de las siguientes tareas:

Haga clic en la pestaña Device Series y marque la casilla de verificación junto a la serie de dispositivos preferidos.

Haga clic en la pestaña Modelos de dispositivo y marque la casilla de verificación junto al modelo de dispositivo preferido.

d. Haga clic en Add (Agregar).

Paso 5 Haga clic en Continue para mostrar el editor de plantillas CLI.

Configuración de la plantilla

Paso 1. Agregue este script en la sección Configuración de Plantilla:

```
#MODE_ENABLE  
term shell
```

```
function removeall() {  
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`  
do  
conf t  
no telemetry ietf subscription $id  
exit  
done  
}  
removeall
```

#MODE_END_ENABLE

Paso 2. Guarde la plantilla.

Paso 3. En la pestaña Variables, desactive la variable \$id.

Paso 4. Confirme la plantilla.

Asignar la plantilla a un perfil de red y aprovisionar el dispositivo

Siga la documentación oficial de Cisco para aplicar la plantilla al perfil de red. Una vez asociada la plantilla, puede aprovisionar el dispositivo.

Para obtener información detallada, consulte: [Asociar plantillas a perfiles de red.](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).