

# Contenido

## [Introducción](#)

### [¿Qué el error “IDS\\_ACCESS\\_FORBIDDEN” significa?](#)

## Introducción

Este documento describe porqué el acceso se bloquea con el mensaje de error “IDS\_ACCESS\_FORBIDDEN, BLOCK-WEBCAT”.

## ¿Qué el error “IDS\_ACCESS\_FORBIDDEN” significa?

**Entorno:** Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), versión 6.0 y posterior de AsyncOS, filtros de los datos habilitados

**Síntomas:** Incapaz de cargar los archivos/documento en un sitio web y usuarios reciba este mensaje de error. Se considera el mensaje de error mientras que registra en ciertos sitios web.

Las versiones 6.0 de AsyncOS y posterior proporcionan una nueva función llamada los filtros de la seguridad de datos (IDS). Las ayudas de la característica IDS en el bloqueo de las cargas del archivo en ciertos sitios web basados en su calificación WBRS, la categoría URL, o el tamaño del archivo.

El mensaje de notificación IDS\_ACCESS\_FORBIDDEN indica que File Upload (Subir archivo) o el acceso fue bloqueado, sobre la base de la configuración de la política de la seguridad de datos.

Además, el código BLOCK-WEBCAT indica que una categoría determinada URL fue configurada **para bloquear** debajo:

**GUI - servicios del > Security (Seguridad) - > seguridad de datos de Cisco**

Usted puede permitir el acceso usando cualquiera de estos métodos:

### **Acceso del monitor en las directivas IDS**

1. Bajo el GUI - > **administrador de seguridad de la red - > seguridad de datos de Cisco**
2. Configure la categoría determinada URL **para monitorear**
3. **Someta y confíe los cambios**

### **Permita el acceso usando una categoría de la aduana URL**

1. Bajo el GUI - > **administrador de seguridad de la red - > categorías de encargo URL**
2. Cree una categoría de la aduana URL para el sitio web (incluya ambos dominios como

example.com, .example.com)

3. Bajo el **GUI** - > **administrador de seguridad de la red** - > **seguridad de datos de Cisco**
4. Configure la categoría antedicha de la aduana URL **para monitorear**
5. **Someta y confíe los cambios**

**Observe por favor:**

En las versiones 6.3 de AsyncOS y posterior, el sitio web se podría también categorizar por el motor del análisis del contenido dinámico (DCA). Para verificar esto, marque por favor si el DCA se habilita bajo el GUI - los servicios del > Security (Seguridad) - > los controles aceptables del uso

Si se habilita el DCA, verifique por favor la clasificación real del sitio web en el [soporte porta](#) y utilice el segundo método para permitir el acceso.