

Obtenga la Fecha actual al escribir un script de Cisco CRS

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo obtener la Fecha actual en que usted escribe CRS un script?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento discute cómo obtener la Fecha actual en que usted desarrolla un script con la ayuda del Editor de aplicaciones de las soluciones de respuesta del cliente de Cisco (CRS) en un entorno de edición expreso de Cisco IP Contact Center (IPCC).

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Nota: Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico CRS del scripting.

Q. ¿Cómo obtener la Fecha actual en que usted escribe CRS un script?

A. Los objetos de las Javas se pueden utilizar para las comparaciones de la fecha. Sin embargo, para hacer esto, es necesario obtener la Fecha actual. Aquí está el procedimiento paso a paso para obtener la Fecha actual:

1. Agregue un paso del objeto de las Javas del crear (véase el paso 1 en el [cuadro 1](#)). El nombre de variable es `dateObject` y el tipo de datos es `fecha`. El constructor es `java.util.Date()`.
2. Agregue un paso del método de las Javas de la ejecución para conseguir al año en curso (véase el paso 2 en el [cuadro 1](#)). El método es `getYear()`. El resultado se asigna a `currentYear`, que es una variable de entero. **Nota:** `GetYear(0)` el método vuelve un valor, que es 1900 menos que el año calendario. Para correlacionar al año calendario correcto, 1900 se deben agregar al valor devuelto. Este paso no se muestra en la secuencia de comandos de ejemplo.
3. Agregue un paso del método de las Javas de la ejecución para conseguir el mes actual (véase el paso 3 en el [cuadro 1](#)). El método es `getMonth()`. El resultado se asigna al `currentMonth`, que es una variable de entero. **Nota:** `GetMonth(0)` el método vuelve 0-11 para el valor del mes. Para correlacionar al valor del mes calendario 1-12, el `currentMonth` es aumentado en 1.
4. Agregue un paso del método de las Javas de la ejecución para conseguir la Fecha actual (véase el paso 4 en el [cuadro 1](#)). El método es `getdate()`. El resultado se asigna al `currentDate` que es una variable de entero.

Cuadro 1 – Secuencia de comandos de ejemplo



Nota: El propósito de esta secuencia de comandos de ejemplo es demostrar cómo obtener la Fecha actual.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)