

Actualizar el CCMP unificado echado a un lado dual

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Arquitectura distribuida](#)

[Procedimiento de actualización](#)

[Actualización total de la caída del sistema](#)

[Actualización lateral partida](#)

[Información general](#)

[Pasos para partir el Side-a de un sistema Dual-echado a un lado y de la actualización](#)

[Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP](#)

[Desinstale el software unificado existente del CCMP](#)

[Actualice la base de datos porta](#)

[Instalar el instalador de la base de datos](#)

[Instale los componentes unificados restantes del CCMP](#)

[Fuerce las conexiones de recuperación tras falla al lado activo](#)

[Ponga al día el lado B para habilitar el aprovisionamiento y la importación](#)

[Ponga al día la consola y al administrador de configuración de control de CMS para habilitar el aprovisionamiento](#)

[Comenzar los servicios unificados del CCMP](#)

[Pasos para actualizar un Side-b de la fractura y para reinicializar la replicación](#)

[Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP](#)

[Desinstale el software unificado existente del CCMP](#)

[Actualice la base de datos del portal del CCMP](#)

[Instale los componentes unificados restantes del CCMP](#)

[Inhabilite las conexiones de recuperación tras falla que son forzadas al lado activo](#)

[Reinicialice la replicación](#)

[Comience los servicios unificados del CCMP](#)

[Actualice la validación](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe el procedimiento para una actualización de un sistema unificado dual-echado a un lado, de dos niveles del CCMP. El proceso de actualización descrito en este

documento es una actualización en el lugar. Esto significa que sigue habiendo el software en los mismos servidores después de la actualización. Este documento es conveniente para el despliegue de las versiones de mantenimiento unificadas del CCMP, el servicio libera y las actualizaciones donde las versiones de software dependientes no se han cambiado (por ejemplo, OS y SQL Server).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Este documento se piensa para los administradores de sistema con el conocimiento de su empresa unificada del Centro de contacto (CCE unificado) y de la arquitectura del sistema unificada recibida CCE. La experiencia de la administración del dato de Microsoft SQL Server es también útil.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)


Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Arquitectura distribuida](#)

El CCMP unificado emplea una arquitectura distribuida para los sistemas dual-echados a un lado.


Al actualizar la plataforma el diseño y la arquitectura se deben considerar para asegurarse que la cantidad mínima de tiempo muerto está alcanzada y no se contrae ninguna pérdida de datos.

La resistencia es alcanzada por el uso de un segundo lado del sistema que contiene los mismos componentes que el lado primario:



La replicación del SQL Server se utiliza para replicar los datos del lado A al lado B y del lado B al lado A.

La información sobre la transmisión por falla para los componentes individuales del CCMP se salva en las bases de datos en el Side a y B y también se replica vía la replicación del SQL Server. Esto significa que los ambos lados tienen conocimiento de la configuración primaria y de servidor secundario hecha a través de la herramienta de administración de la configuración del CCMP incluso cuando se ha quitado la replicación.



Por lo tanto, cuando un sistema replicado se actualiza un en un momento lateral es posible para los componentes individuales del CCMP fracaso-sobre al otro lado NON-actualizado. Esto dará lugar a las inconsistencias de los datos como un ciertos datos se ingresan al lado A y a algunas al lado B sin el funcionamiento de la replicación para sincronizar los dos lados.

Este documento detalla dos procesos para actualizar los sistemas dual-echados a un lado proporcionó a un proceso sencillo para la actualización en el lugar donde todos los componentes se ponen al día inmediatamente, y un más proceso complejo que apunte maximizar el uptime y proporciona un mecanismo para probar a un lado actualizado antes de progresar.

Procedimiento de actualización

Este documento describe el procedimiento para una actualización de un sistema unificado dual-echado a un lado, de dos niveles del CCMP a una versión posterior. El documento se basa en la actualización de un sistema unificado del CCMP 8.0(1) que es actualizado al CCMP unificado 8.5(1). Sin embargo, el mismo proceso y procedimientos se pueden aplicar a las versiones anteriores del CCMP así como del despliegue unificados de la versión de la versión de mantenimiento y del servicio.

Nota: El actualizar al CCMP 8.5(2) o a más adelante requiere una actualización del sistema operativo. Este procedimiento se cubre detalladamente en la guía de instalación para la versión asociada. Esta documentación puede complementar su contenido. Sin embargo, se recomienda que el procedimiento descrito en el manual de instalación esté realizado.

Se asume que es la disposición componente unificada del CCMP para el sistema existente como sigue:

Un lado	Lado B
Red/servidor de aplicaciones A	Red/servidor de aplicaciones B
Servidor de aplicaciones unificado aplicación de Web unificado del CCMP del CCMP	Servidor de aplicaciones unificado aplicación de Web unificado del CCMP del CCMP
Servidor de bases de datos A	Servidor de bases de datos B
Servidor de aprovisionamiento unificado servidor unificado base de datos unificado del CCMP de la Importación de datos del CCMP del CCMP (no presente en 7.5.x)	Servidor de aprovisionamiento unificado servidor unificado base de datos unificado del CCMP de la Importación de datos del CCMP del CCMP (no presente en 7.5.x)

El proceso descrito en este documento es una actualización en el lugar. Esto significa que sigue habiendo el software en los mismos servidores después de la actualización.

La actualización en el lugar del taxi echado a un lado dual de los sistemas se realice dos maneras:

- **Caída del sistema total** — Esto implica el desinstalar de la instalación entera del CCMP inmediatamente, el actualizar del sistema completo y después el restablecer del servicio completo con la nueva versión. Se recomienda para utilizar este acercamiento en lo posible mientras que proporciona los medios simples de poner al día el sistema sin las complicaciones adicionales de funcionar con dos sistemas de la O.N.U-réplica de lado a lado.
- **Actualización lateral partida** — Este mecanismo de la actualización proporciona al cliente con el tiempo muerto mínimo y los medios de actualizar y de probar en un lado del sistema antes de emigrar sobre el otro lado. Este acercamiento debe ser utilizado solamente cuando absolutamente es necesario, implica un proceso de actualización complejo y aumenta la ocasión de la pérdida de datos cuando los sistemas re-se replican más adelante.

Actualización total de la caída del sistema

Descripción y lista de verificación

La lista de verificación siguiente describe los pasos implicados para realizar una actualización donde todos los servidores serán actualizados inmediatamente. Puede ser utilizada para seguir el progreso con la actualización y no asegurar ningún paso se faltan.

Nota: Antes de que usted proceda con la actualización por favor asegúrese que usted tenga el passphrase cryptographical original ingresado durante la instalación **original del CCMP** pues usted la necesitará en varias puntas durante la actualización.

Paso	Co mpl eto
Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP	
Pare todos los servicios unificados del CCMP en los servidores unificados del CCMP.	
Quite la replicación entre las bases de datos porta del lado A y del lado B usando la herramienta de administración de la configuración unificada del CCMP. Primero quite la réplica de base de datos de Reporting Services y entonces la réplica de base de datos del CCMP.	
Respaldo el lado A y las bases de datos del portal del lado B.	
Respaldo bases de datos el lado A y del SQL Server Reporting Services ReportServer y del ReportServerTempDB del lado B.	
Software unificado existente del CCMP de la desinstalación	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Servidor de la Importación de datos en ambos servidores de bases de datos.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Servidor de aprovisionamiento en ambos servidores de bases de datos.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Instalador de la base de datos en ambos servidores de bases de datos.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Servidor de aplicaciones en ambos red/servidores de aplicaciones.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Aplicación de Web en ambos red/servidores de aplicaciones.	
Actualice la base de datos porta	
De los nuevos medios de instalación instale el	

nuevo CCMP: Instalador de la base de datos en ambos servidores de bases de datos.	
Actualice la base de datos porta en el servidor de bases de datos del lado A que usa la herramienta unificada de la instalación de la base de datos del CCMP.	
Actualice la base de datos porta en el servidor de bases de datos del lado B que usa la herramienta unificada de la instalación de la base de datos del CCMP.	
Instale los componentes unificados restantes del CCMP:	
Paso	
De los nuevos medios de instalación instale el nuevo CCMP: Servidor de la Importación de datos en ambos servidores de bases de datos.	
De los nuevos medios de instalación instale al nuevo servidor de aprovisionamiento del CCMP en ambos servidores de bases de datos.	
De los nuevos medios de instalación instale al nuevo servidor de aplicaciones del CCMP en ambos red/los servidores de aplicaciones.	
De los nuevos medios de instalación instale la nueva aplicación de Web del CCMP en ambos red/los servidores de aplicaciones.	
Reinicie la replicación:	
Re-ejemplifique la replicación entre las bases de datos del lado A y del lado B usando la herramienta de administración de la configuración unificada del CCMP en el servidor de bases de datos del lado A y la herramienta del monitor de la réplica de SQL en el servidor de bases de datos del lado B.	
Asegúrese que hayan comenzado a todos los servicios unificados de Windows del CCMP en toda la base de datos y red/servidores de aplicaciones.	

[Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP](#)

Detención de los servicios unificados del CCMP

Antes de comenzar la actualización los servicios unificados del CCMP deben ser parados en todos los servidores.

Para parar el CCMP unificado: El servicio de servidor de la Importación de datos, sigue de la forma siguiente:

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: Servicio de servidor de la Importación de datos de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los servicios.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.

Para parar el CCMP unificado: El servicio del administrador de la tabla de la división, sigue de la forma siguiente:

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: División del servicio del administrador de la tabla de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los servicios.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.

Para parar el CCMP unificado: El servicio del servidor de aprovisionamiento, sigue de la forma siguiente:

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: Servicio del servidor de aprovisionamiento de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los servicios.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.

Para parar el CCMP unificado: El Control del sistema mantiene el servicio, CCMP unificado: Los servicios de búsqueda de la aplicación mantienen y unificaron el CCMP: El servicio de Reporting Services, sigue de la forma siguiente:

1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **CCMP unificado: Servicio del servicio de supervisión de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cuando se le pregunte con **cuando UCCMP: El Control del sistema mantiene las paradas, estos otros servicios también parará. ¿Usted quiere parar estos servicios?** Haga clic en Sí
6. Cierre la ventana de los servicios.
7. Relance este proceso en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.

Unreplicating bases de datos el servidor de informes y del portal del CCMP

Siga los siguientes pasos para quitar la replicación de las bases de datos del servidor de informes y del portal del CCMP.

1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de

datos.

2. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración > y** haga clic la aplicación de la **administración de la configuración**.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. **Servidores del teclado UCCMP**.
5. Haga clic la lengüeta de las **bases de datos de servidor de informes**.
6. Haga clic la **replicación**.
7. Haga clic **Unreplicate**.
8. El teclado **ejecuta**.
9. Haga clic **sí** cuando está indicado para quitar la replicación. **Nota:** La eliminación de la replicación puede tardar una cierta hora.
10. Una vez completo, **cierre del teclado**.
11. Haga clic en OK.
12. Seleccione la lengüeta de la **base de datos UCCMP**.
13. Haga clic la **replicación**.
14. Haga clic **Unreplicate**.
15. El teclado **ejecuta**.
16. Haga clic **sí** cuando está indicado para quitar la replicación. **Nota:** La eliminación de la replicación puede tardar una cierta hora.
17. Una vez completo, **cierre del teclado**.
18. Haga clic en OK.
19. Haga clic en Close (Cerrar).
20. Salga al administrador de configuración.

Una vez que la replicación entonces se ha quitado con éxito usted puede cerrar al administrador de configuración y proceder a sostener las bases de datos del portal y de servidor de informes del CCMP.

Respaldo de las bases de datos del portal y de servidor de informes del CCMP

Sostenga las bases de datos del portal y de Reporting Services del CCMP de modo que usted pueda restablecerlas en caso de error.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
2. Conecte con el motor de base de datos usando la autenticación de Windows.
3. Navegue a la base de datos **porta**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón el **portal** y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
5. Enmiende el **destino** como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
6. Haga clic en OK.
7. Relance este proceso para la base de datos porta del CCMP en el servidor de bases de datos del lado B.

De manera similar, sostenga las bases de datos de servidor de informes en los servidores de bases de datos del lado A y del lado B:

1. En el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)** selecto del servidor Web y ejecutado el comando **services.msc**.
2. Pare el servicio de **Reporting Services del SQL Server**.
3. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Programs**

(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.

4. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
5. Navegue a la base de datos de **ReportServer**.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón **ReportServer** y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
7. Enmiende el **destino** como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
8. Haga clic en OK.
9. Navegue a la base de datos de **ReportServerTempDB**.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón **ReportServerTempDB** y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
11. Enmiende el **destino** como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
12. Haga clic en OK.
13. Relance este proceso para las bases de datos de Reporting Services en el servidor de bases de datos del lado B.

[Desinstale el software unificado existente del CCMP](#)

Desinstalar al componente del servidor de la Importación de datos

Este proceso quitará al componente del servidor de la Importación de datos.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, **Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control) del teclado >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos**.
4. El teclado **quita**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.

Desinstalar el componente del servidor de aprovisionamiento

Este proceso quitará el componente del servidor de aprovisionamiento.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, **Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control) del teclado >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento**.
4. El teclado **quita**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Borre manualmente esta carpeta: **Portal \ servidor de aprovisionamiento \ Config de C:\Program Files\Management** si existe.
7. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.

Desinstalar el componente del instalador de la base de datos

Este proceso quitará el componente del instalador de la base de datos. Ésta es la herramienta que se utiliza para mantener el catálogo de la base de datos. Desinstalar esta herramienta no quitará la base de datos porta del CCMP (que será actualizada más adelante en el proceso).

1. En el servidor de bases de datos del lado A, **Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control) del teclado >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: La base de datos instala la herramienta**.
4. Haga clic la opción de la **eliminación**, y confírmela.
5. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.

Desinstalar el componente del servidor de aplicaciones

Este proceso quitará el componente del servidor de aplicaciones.

1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, **Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control) del teclado >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de aplicaciones**.
4. Haga clic la opción de la **eliminación**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Relance este proceso en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.

Desinstalar el componente de la aplicación de Web

Este proceso quitará el componente de la aplicación de Web.

1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, **Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control) del teclado >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Aplicación de Web**.
4. Haga clic la opción de la **eliminación**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Aplicación de Web.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Relance este proceso en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.

[Actualice la base de datos del portal del CCMP](#)

Antes de actualizar la base de datos que la nueva herramienta de la instalación de la base de datos se debe instalar, esto entonces será utilizada para realizar la actualización de base de datos.

Instalar el instalador de la base de datos

Para instalar el instalador unificado de la base de datos del CCMP, realice los pasos siguientes.

1. En el servidor de bases de datos del lado A inserte los medios de instalación unificados del CCMP. El instalador debe iniciar automáticamente. Si no hace, hojear CD de instalación adentro al explorador Explorador de Windows y hacer doble clic **autorun.hta**.
2. Seleccione la lengüeta del **servidor de bases de datos**, haga clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instala**. Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.
3. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
4. En la ventana de configuración de la criptografía:**Passphrase** — Ingrese el passphrase cryptographical que usted creó durante la instalación del componente del servidor de bases de datos cuando usted primero instaló el CCMP. Si usted continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes**Confirme el passphrase** — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.
5. En la ventana de la carpeta de destino, revise la ubicación. En caso necesario, **cambio del tecleo** para cambiar la ubicación en donde usted quisiera que el componente del servidor de bases de datos fuera instalado.
6. El tecleo **instala**.

Nota: Este proceso no instaló una nueva base de datos. Instaló la herramienta de la instalación de la base de datos, que se utiliza para configurar la base de datos.

Para ahora actualizar su base de datos, asegúrese de que el **portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala** la casilla de verificación de la **herramienta** se marca antes de hacer clic el **final**.

Si usted marcó el portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala la casilla de verificación de la herramienta después de instalar al componente de la base de datos, la base de datos instala los lanzamientos de la herramienta automáticamente. Usted puede también poner en marcha la base de datos instala la herramienta manualmente de **Start > Programs > portal de la Administración > base de datos > instalador de la base de datos**.

El Asisitente le dirigirá con el proceso de actualizar una base de datos.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez. Ingrese los detalles siguientes:

1. En el SQL Server la conexión detalla la ventana:**Nombre del servidor** — Seleccione el Microsoft SQL server donde la base de datos unificada del CCMP debe ser instalada. En este caso ésta es la máquina que ejecuta la aplicación, y así que debe ser dejada como el valor por defecto (local).**Nombre de la base de datos** — Ingrese o seleccione el nombre del catálogo de la base de datos que fue utilizado originalmente para el CCMP unificado.**Conecte usando** — Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse:La información de la cuenta de Windows que usted utiliza para iniciar sesión a su ordenador. *Ésta es la opción recomendada*.La información del login del Microsoft SQL server asignada por el administrador de sistema. *Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio*. Para esta opción usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña en los campos proporcionados.**Conexión de prueba** — Asegurese la conexión al Microsoft SQL server se

establece. La conexión del mensaje tuvo éxito pero la base de datos no existe no es la conducta correcta en este momento. Asegúrese rectificar esto antes de proceder. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).

2. En selecto una acción para realizar la **actualización** selecta de la ventana una **base de datos existente** y a hacer clic **después**.
3. Seleccione **cifrado Opción de empaquetado** y haga clic **después**.
4. El tecleo **al lado de** realiza la actualización.
5. Relance el mismo proceso del paso 1 para instalar el componente del servidor de bases de datos en el servidor de bases de datos del lado B y para realizar la actualización de base de datos en ese lado del sistema.

Instale los componentes unificados restantes del CCMP

Los pasos siguientes se deben realizar en los servidores relevantes en el ambambos lado A y el lado B.

Instalación del componente del servidor de la Importación de datos

Para instalar al componente del servidor unificado de la Importación de datos del CCMP, seleccionar la lengüeta del componente del servidor de la Importación de datos, hacer clic la **prueba del funcionamiento...** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez. Usted necesitará ingresar los detalles siguientes:

1. En la ventana del acuerdo de licencia: **Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía: **Passphrase** — Ingrese el passphrase cryptographical que fue utilizado cuando el CCMP fue instalado originalmente. **Confirme el passphrase** — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración: **SQL Server** — Valide el valor predeterminado del localhost como el servidor en el cual la base de datos reside. **Nombre del catálogo** — Ingrese el nombre de la base de datos según lo definido durante la instalación del componente de la base de datos. El valor por defecto es **porta**. **Selecto conecte con la autenticación de Windows**. Se utiliza la autenticación del Microsoft SQL server solamente al conectar con un servidor de bases de datos en una diversa red, que no se soporta en esta versión.
4. Seleccione **completan** o tipo **de encargo de la** configuración. La configuración **de encargo** permite que los componentes del servidor de la Importación de datos sean instalados a diversas carpetas de destino. Utilice la configuración **completa** para mantener todos los componentes en una carpeta de destino común, esto es la opción recomendada.
5. En la ventana de la carpeta de destino, **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde el componente del servidor de la Importación de datos instala. No es necesario instalar todos los componentes porta a la misma ubicación.
6. En la ventana de la carpeta de archivos de la sesión, el **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en la cual el importador temporal clasifía se salva. El directorio predeterminado

para éstos se basa en la carpeta de destino especificado en el paso anterior.

7. El tecleo **instala**.
8. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
9. Cierre la ventana del instalador.

La instalación del componente del servidor de la Importación de datos es completa ahora.

Instalación del componente del servidor de aprovisionamiento

Para instalar el CCMP unificado Provisioning el componente, seleccionar la lengüeta **componente del servidor de aprovisionamiento**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

1. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:**Passphrase** — Ingrese el passphrase cryptographical ingresado cuando el CCMP fue instalado originalmente.**Confirme el passphrase** — Entre el passphrase de nuevo.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:**SQL Server** — Valide el valor por defecto de (local) para la máquina actual.**Nombre del catálogo** — El nombre de la base de datos unificada del CCMP. Por abandono esto es **porta**.**Conecte usando** — Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse:**Autenticación de Windows**.**Autenticación de SQL Server**. Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña del Microsoft SQL server en los campos proporcionados.
4. En la ventana de la carpeta de destino, **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde el componente del servidor de aprovisionamiento está instalado. No es necesario instalar todos los componentes unificados del CCMP a la misma ubicación.
5. El tecleo **instala**.
6. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.

La instalación del componente del servidor de aprovisionamiento es completa ahora.

Instalación del componente del servidor de aplicaciones

Para instalar el componente unificado del servidor de aplicaciones del CCMP, seleccionar la lengüeta **componente del servidor de aplicaciones**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

1. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de la carpeta de destino, valide la carpeta o haga clic el **cambio** para cambiar

la ubicación para el componente del servidor de aplicaciones.

3. En la ventana de configuración de la criptografía:**Passphrase** — Ingrese el passphrase de Cryptographical elegido al originalmente instalar el CCMP unificado.**Confirme el passphrase** — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.**Precaución:** Usted debe utilizar el mismo passphrase cryptographical que fue utilizado originalmente. Si usted no conoce el passphrase original, para cesar inmediatamente la instalación y para llamar su proveedor del soporte. Si usted continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes.
4. En la ventana de la Conexión de base de datos de la configuración de clúster:**Servidor SQL** — Ingrese el nombre del servidor donde la base de datos porta para este lado se localiza.**Nombre del catálogo** — Ingrese el nombre de la base de datos, según lo seleccionado en la instalación del componente de la base de datos. Por abandono esto es **porta**. Se recomienda que usted **conecta con la autenticación de Windows**. Si el servidor de bases de datos está en una diversa red, la **autenticación** selecta del **Microsoft SQL server** y ingresa el ID de ingreso y la contraseña apropiados en los campos proporcionados.
5. El tecleo **instala**. Durante la instalación, las ventanas de comando visualizan mientras que el instalador configura Reporting Services. Estas ventanas de comando se cierran solo y no requieren ninguna acción de usted.
6. Cuando la instalación ha completado, clic en Finalizar.

La instalación del servidor de aplicaciones es completa ahora.

Instalación del componente del servidor Web

Para instalar el componente unificado del servidor Web del CCMP, seleccionar la lengüeta **componente del servidor Web**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos y el tecleo **instale**.

Pase con cada paso a su vez.

1. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia, y así que usted debe leerlo a conciencia antes de validar.
2. El tecleo **instala**. Durante la instalación, las ventanas de comando pueden visualizar mientras que el instalador configura Microsoft IIS. Estas ventanas de comando se cierran solo y no requieren ninguna acción de usted.
3. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.

La instalación del componente del servidor Web es completa ahora.

[Reinicialice la replicación](#)

réplica de base de datos del CCMP Re-que ejemplifica

Para re-ejemplificar la replicación realice los pasos siguientes.

1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de datos.

2. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración > y** haga clic la aplicación de la **administración de la configuración**.
 3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
 4. **Servidores del teclado UCCMP**.
 5. Haga clic la lengüeta de la **base de datos UCCMP**.
 6. Haga clic la **replicación**. La ventana de configuración de la réplica de base de datos UCCMP abre y visualiza todos los detalles seleccionados del servidor. Realice cualquier modificación en esta etapa en caso necesario.
 7. Haga clic la **réplica** (si está pedido salvar los cambios, el teclado **sí**) y confírmela. Esto abrirá una ventana de la ejecución del trabajo que muestre los estatuses de progreso para la replicación.
 8. Para comenzar el teclado del proceso de la configuración de la réplica **para ejecutar**. Cuando está pedido confirmar la replicación, haga clic **sí**. Después de que la replicación se configure con éxito haga clic **cerca**.
 9. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos UCCMP.
 10. El teclado **cerca de** cierra la ventana de configuración UCCMP.
 11. Salga al administrador de configuración.
 12. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
 13. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
 14. Haga clic con el botón derecho del ratón la carpeta de la **replicación** después haga clic el **monitor de la replicación del lanzamiento**. Las visualizaciones del monitor de la replicación.
 15. Amplíe a **mis editores**. Si entonces no muestran el editor del servidor de bases de datos del lado A debe ser agregado:Haga clic con el botón derecho del ratón a **mis editores de los editores > Add**. Las visualizaciones del cuadro de diálogo de Publisher del agregar.El teclado **agrega > Add el SQL Server Publisher.Nombre del servidor** — Ingrese el nombre del servidor del lado A (editor).**Autenticación** — Ingrese los detalles de la autenticación para conectar con el servidor.
 16. Haga clic en Connect (Conectar) Si un mensaje de notificación sobre la ubicación del distribuidor se visualiza, haga clic la **AUTORIZACIÓN** y proporcione los detalles de la conexión para el distribuidor.
 17. Haga Click en OK para agregar al editor a la lista de editores monitoreados.
 18. Navegue a las fotos enumeradas debajo de Publisher. Visualización de dos fotos llamada:Base del [Portal][Portal] NonQueued
 19. Haga clic en la foto baja de la publicación y después haga clic en la lengüeta de las **advertencias y de los agentes**.
 20. Haga clic con el botón derecho del ratón en el agente de instantáneas en los agentes y los trabajos enumeran y hacen clic el **agente del comienzo**. Espere el estatus para cambiar a completado. Esto puede tardar varios minutos.
 21. Relance los pasos 19 y 20 para la foto no hecha cola.
 22. Salga el monitor de la replicación y el SQL Server Management Studio cercano.
- La configuración unificada de la réplica de base de datos del CCMP es completa ahora.

Réplica de base de datos del servidor de informes

1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de

datos.

2. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración >** y haga clic la aplicación de la **administración de la configuración**.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. **Servidores del teclado UCCMP**.
5. Haga clic la lengüeta de las **bases de datos de servidor de informes**.
6. Haga clic la **replicación** en la lengüeta de las bases de datos de servidor de informes del administrador de configuración. Las visualizaciones de la ventana de configuración de la réplica de base de datos del servidor de informes.
7. **Réplica del teclado**; si está pedido salvar hasta que finalicen los cambios, haga clic **sí**.
8. Para comenzar el teclado del proceso de la configuración de la réplica **para ejecutar**.
9. Le pedirán tomar un respaldo de la clave de encriptación del servidor de informes de Publisher antes de configurar la replicación. Esto no se requiere en este caso puesto que las bases de datos se han replicado previamente.
10. Cuando la replicación es acertada, usted verá que un mensaje en la ventana de administrador de la réplica de base de datos del servidor de informes que le dice debe restablecer la clave de encriptación del servidor de informes del editor al servidor de informes del suscriptor.
11. Haga clic en Close (Cerrar).
12. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos del servidor de informes.
13. El teclado **cerca de** cierra la ventana de configuración UCCMP.
14. Salga al administrador de configuración.

[Comenzar los servicios unificados del CCMP](#)

Marque que los servicios unificados de Windows del CCMP se están ejecutando en los servidores unificados del CCMP.

Para marcar que un servicio se está ejecutando:

1. **Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del teclado**.
2. Ingrese **Services.msc** y después haga clic la **AUTORIZACIÓN**.
3. Confirme el servicio está en el estado comenzado. Si un servicio no se comienza, haga clic con el botón derecho del ratón el nombre del servicio y haga clic el **comienzo**.

Los servicios siguientes deben ejecutarse en la red/los servidores de aplicaciones

- UCCMP: Servicios del Control del sistema
- UCCMP: Servicios del Scheduling
- UCCMP: Reporting Services
- UCCMP: Servicios de búsqueda de la aplicación

Los servicios siguientes deben ejecutarse en los servidores de bases de datos:

- UCCMP: Servidor de la Importación de datos
- UCCMP: Administrador de la tabla de la división
- UCCMP: Servidor de aprovisionamiento

Cuando todos los servicios se están ejecutando el CCMP unificado es pronto para usar.

Nota: Si usted acaba de comenzar el servicio y el servicio de aplicación del Control del sistema en el servidor Web, usted necesitará esperar algunos minutos antes de abrir una sesión para permitir que los servicios carguen totalmente.

Actualización lateral partida

Información general

Esta sección describe el procedimiento que se realizará para partir un sistema dual-echado a un lado y para funcionar con dos diversas versiones del software de lado a lado a cada lado del sistema.

Esta configuración requiere la replicación y los canales de comunicación al lado alterno del sistema que se romperá así que cada lado puede actuar independientemente como solo sistema echado a un lado.

Este modo de operación se debe utilizar con cautela. Mientras que los cambios CCE y de CCM confiados al lado B serán importados del AW sobre el lado A, cualquier configuración específica del CCMP (por ejemplo, las carpetas, los usuarios, la Seguridad etc.) se añade que cambió o borró en el lado B no será reflejada en el lado A, incluso después se restablece la replicación.

Cuando se restablece la replicación la configuración del aparte del sistema substituirá toda la configuración en el lado B del sistema.

Nota: Antes de que usted proceda con la actualización por favor asegúrese que usted tenga el passphrase cryptographical original ingresado durante la instalación **original del CCMP** pues usted la necesitará en varias puntas durante la actualización.

Pasos para partir el Side-a de un sistema Dual-echado a un lado y de la actualización

Paso	Completo
Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP	
Pare todos los servicios unificados del CCMP en los servidores unificados aparte del CCMP.	
Quite la replicación entre las bases de datos porta del lado A y del lado B usando la herramienta de administración de la configuración unificada del CCMP. Primero quite la réplica de base de datos de Reporting Services y entonces la réplica de base de datos del CCMP.	
Respaldo el lado A y las bases de datos del portal del lado B.	
Respaldo bases de datos el lado A y del SQL Server Reporting Services ReportServer y del ReportServerTempDB del lado B.	

Software unificado existente del CCMP de la desinstalación en el lado A	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Servidor de la Importación de datos en el servidor de bases de datos del lado A.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Servidor de aprovisionamiento en el servidor de bases de datos del lado A.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Instalador de la base de datos en el servidor de bases de datos del lado A.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Servidor de aplicaciones en la red/el servidor de aplicaciones del lado A.	
Usando agregue/quite los programas quitan el CCMP: Aplicación de Web en la red/el servidor de aplicaciones del lado A.	
Actualice la base de datos porta	
De los nuevos medios de instalación instale el nuevo CCMP: Instalador de la base de datos en el servidor de bases de datos del lado A.	
Actualice la base de datos porta en el servidor de bases de datos del lado A que usa la herramienta unificada de la instalación de la base de datos del CCMP.	
Instale los componentes unificados restantes del CCMP:	
De los nuevos medios de instalación instale el nuevo CCMP: Servidor de la Importación de datos en el servidor de bases de datos del lado A.	
De los nuevos medios de instalación instale al nuevo servidor de aprovisionamiento del CCMP en el servidor de bases de datos del lado A.	
De los nuevos medios de instalación instale al nuevo servidor de aplicaciones del CCMP en la red/el servidor de aplicaciones del lado A.	
De los nuevos medios de instalación instale la nueva aplicación de Web del CCMP en la red/el servidor de aplicaciones del lado A.	
Concluya la configuración:	
Agregue las entradas del archivo de host a la A y lado B a los servidores para señalar el lado de la alternativa de nuevo a sí mismo.	
Ponga al día el lado B DB para encender el servidor y al servidor de aprovisionamiento de la Importación de datos.	
Asegúrese que hayan comenzado a todos los servicios unificados de Windows del CCMP en toda la base de datos y red/servidores de aplicaciones.	

Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP

Detención de los servicios unificados del CCMP

Antes de comenzar la actualización los servicios unificados del CCMP deben ser parados en todos los servidores.

Para parar el CCMP unificado: El servicio de servidor de la Importación de datos, sigue de la forma siguiente:

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: Servicio de servidor de la Importación de datos de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los **servicios**.

Para parar el CCMP unificado: El servicio del administrador de la tabla de la división, sigue de la forma siguiente:

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: División del servicio del administrador de la tabla de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los **servicios**.

Para parar el CCMP unificado: El servicio del servidor de aprovisionamiento, sigue de la forma siguiente:

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: Servicio del servidor de aprovisionamiento de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los **servicios**

Para parar el CCMP unificado: El Control del sistema mantiene el servicio, CCMP unificado: Los servicios de búsqueda de la aplicación mantienen y unificaron el CCMP: El servicio de Reporting Services, sigue de la forma siguiente:

1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **CCMP unificado: Servicio del servicio de supervisión de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cuando se le pregunte con **cuando UCCMP: El Control del sistema mantiene las paradas, estos otros servicios también parará. ¿Usted quiere parar estos servicios?** Haga clic en **Sí**

6. Cierre la ventana de los **servicios**.

Unreplicating el servidor de informes y las bases de datos del CCMP

Siga los siguientes pasos para quitar la replicación de las bases de datos del servidor de informes y del portal del CCMP.

1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración >** y haga clic la aplicación de la **administración de la configuración**.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. **Servidores del teclado UCCMP**.
5. Haga clic la lengüeta de las **bases de datos de servidor de informes**.
6. Haga clic la **replicación**.
7. Haga clic **Unreplicate**.
8. El teclado **ejecuta**.
9. Haga clic **sí** cuando está indicado para quitar la replicación. **Nota:** La eliminación de la replicación puede tardar una cierta hora.
10. Una vez completo, **cierre del teclado**.
11. Haga clic en OK.
12. Seleccione la lengüeta de la **base de datos UCCMP**.
13. Haga clic la **replicación**.
14. Haga clic **Unreplicate**.
15. El teclado **ejecuta**.
16. Haga clic **sí** cuando está indicado para quitar la replicación. **Nota:** La eliminación de la replicación puede tardar una cierta hora.
17. Una vez completo, **cierre del teclado**.
18. Haga clic en OK.
19. Haga clic en Close (Cerrar).
20. Salga al administrador de configuración.

Una vez que la replicación entonces se ha quitado con éxito usted puede cerrar al administrador de configuración y proceder a sostener las bases de datos del portal y de servidor de informes del CCMP.

Respaldo del portal y de las bases de datos de ReportServer

Sostenga las bases de datos del portal y de servidor de informes de modo que usted pueda restablecerlas en caso de error.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
2. Conecte con el motor de base de datos usando la autenticación de Windows.
3. Navegue a la base de datos **porta**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón el **portal** y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
5. Enmiende el destino como apropiado usando la **eliminación y agregue las** características.
6. Haga clic en OK.

Relance este proceso para la base de datos porta en el servidor de bases de datos del lado B.

De manera similar, sostenga las bases de datos de ReportServer en los servidores de bases de datos del lado A y del lado B:

1. En el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)** selecto del servidor Web y ejecutado el comando **services.msc**.
2. Pare el servicio de **Reporting Services del SQL Server**.
3. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
4. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
5. Navegue a la base de datos de ReportServer.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón **ReportServer** y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
7. Enmiende el destino como apropiado usando la **eliminación y agregue las características**.
8. Haga clic en OK.
9. Navegue a la base de datos de **ReportServerTempDB**.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón **ReportServerTempDB** y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
11. Enmiende el destino como apropiado usando la **eliminación y agregue las características**.
12. Haga clic en OK.

[Software unificado existente del CCMP de la desinstalación](#)

Desinstalar al componente del servidor de la Importación de datos

Este proceso quitará al componente del servidor de la Importación de datos.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, **comienzo del tecleo > el panel de Settings>Control >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos**.
4. El tecleo **quita**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

Desinstalar el componente del servidor de aprovisionamiento

Este proceso quitará el componente del servidor de aprovisionamiento.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, **comienzo del tecleo > el panel de Settings>Control >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento**.
4. El tecleo **quita**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

6. Borre manualmente la carpeta: **Portal \ servidor de aprovisionamiento \ Config de C:\Program Files\Management** si existe.

Desinstalar el componente del instalador de la base de datos

Este proceso quitará el componente del instalador de la base de datos. Ésta es la herramienta que se utiliza para mantener el catálogo de la base de datos. Desinstalar esta herramienta no quitará el DB porta (que será actualizado más adelante en el proceso).

1. En el servidor de bases de datos del lado A, **comienzo del tecleo > el panel de Settings>Control >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: La base de datos instala la herramienta**.
4. Haga clic la opción de la **eliminación**, y confírmela.

Desinstalar el componente del servidor de aplicaciones

Este proceso quitará el componente del servidor de aplicaciones.

1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, **comienzo del tecleo > el panel de Settings>Control >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de aplicaciones**.
4. Haga clic la opción de la **eliminación**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
5. Haga clic en **Sí** Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

Desinstalar el componente de la aplicación de Web

Este proceso quitará el componente de la aplicación de Web.

1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, **comienzo del tecleo > el panel de Settings>Control >**.
2. Selecto **añada quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características. 3. 4. 5.
3. Seleccione el **portal de la Administración: Aplicación de Web**.
4. Haga clic la opción de la **eliminación**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Aplicación de Web.
5. Haga clic en **Sí** Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

[Actualice la base de datos porta](#)

Antes de actualizar la base de datos la nueva herramienta de la instalación de la base de datos debe ser instalada, que entonces será utilizada para realizar la actualización de base de datos.

[Instalar el instalador de la base de datos](#)

Para instalar el instalador unificado de la base de datos del CCMP, realice los pasos siguientes:

1. En el servidor de bases de datos del lado A inserte los medios de instalación unificados del CCMP. El instalador debe iniciar automáticamente. Si no hace, hojear CD de instalación adentro al explorador Explorador de Windows y hacer doble clic autorun.hta.
2. Seleccione la lengüeta del **servidor de bases de datos**, haga clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instala**. Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.
3. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
4. En la ventana de configuración de la criptografía:**Passphrase** — Ingrese el passphrase cryptographical que usted creó durante la instalación del componente del servidor de bases de datos **cuando usted primero instaló el CCMP**. Si usted continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes.**Confirme el passphrase** — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.
5. En la ventana de la carpeta de destino, revise la ubicación. En caso necesario, **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde usted quisiera que el componente del servidor de bases de datos fuera instalado.
6. El tecleo **instala**.**Nota:** Este proceso no instaló una nueva base de datos. Instaló la herramienta de la instalación de la base de datos, que se utiliza para configurar la base de datos.

Para ahora actualizar su base de datos, asegúrese de que el **portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala** la casilla de verificación de la **herramienta** se marca antes de hacer clic el final.

Si usted marcó el portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala la casilla de verificación de la herramienta después de instalar al componente de la base de datos, la base de datos instala los lanzamientos de la herramienta automáticamente. Usted puede también poner en marcha la base de datos instala la herramienta manualmente de **Start > Programs > portal de la Administración > base de datos > instalador de la base de datos**.

El Asisistente le dirigirá con el proceso de actualizar una base de datos.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez. Ingrese los detalles siguientes:

1. En el SQL Server la conexión detalla la ventana: 2. 3. 4.5. 6. el tecleo 7. 8. 9. 10. 11 al lado de realiza la actualización.**Nombre del servidor** — Seleccione el Microsoft SQL server donde la base de datos unificada del CCMP debe ser instalada. En este caso ésta es la máquina que ejecuta la aplicación, y así que debe ser dejada como el valor por defecto (local).**Nombre de la base de datos** — Ingrese o seleccione el nombre del catálogo de la base de datos que fue utilizado originalmente para el CCMP unificado.**Conecte usando** — Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse. La información de la cuenta de Windows que usted utiliza para iniciar sesión a su ordenador. *Ésta es la opción recomendada.* La información del login del Microsoft SQL server asignada por el administrador de sistema. *Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio.* Para esta opción usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña en los campos proporcionados.**Conexión de prueba** — Asegurese la conexión al Microsoft SQL server se

establece. El mensaje **Connect tuvo éxito pero la base de datos no existe** no es la conducta correcta en este momento. Asegúrese rectificar esto antes de proceder.

2. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
3. En selecto una acción para realizar la **actualización** selecta de la ventana una **base de datos existente** y a hacer clic **después**.
4. Seleccione **cifrado Opción de empaquetado** y haga clic **después**.

Instale los componentes unificados restantes del CCMP

Los pasos siguientes se deben realizar en los servidores relevantes en el lado A.

Instalación del componente del servidor de la Importación de datos

Para instalar al componente del servidor unificado de la Importación de datos del CCMP, seleccionar la lengüeta del **componente del servidor de la Importación de datos**, hacer clic la **prueba del funcionamiento...** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez. Usted necesitará ingresar los detalles siguientes:

1. En la ventana del acuerdo de licencia: Valido los términos en el acuerdo de licencia que usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía: **Passphrase** — Ingrese el passphrase cryptographical que fue utilizado cuando el CCMP fue instalado originalmente. **Confirme el passphrase** — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración: **El SQL Server** valida el valor predeterminado del localhost como el servidor en el cual la base de datos reside. **El nombre del catálogo** ingresa el nombre de la base de datos según lo definido durante la instalación del componente de la base de datos. El valor por defecto es porta. Selecto **conecte con la autenticación de Windows**. Se utiliza la autenticación del Microsoft SQL server solamente al conectar con un servidor de bases de datos en una diversa red, que no se soporta en esta versión.
4. Seleccione **completan** o tipo **de encargo de la** configuración. La configuración de encargo permite que los componentes del servidor de la Importación de datos sean instalados a diversas carpetas de destino. Utilice la configuración completa para mantener todos los componentes en una carpeta de destino común, esto es la opción recomendada.
5. En la ventana de la carpeta de destino, **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde el componente del servidor de la Importación de datos instala. No es necesario instalar todos los componentes porta a la misma ubicación.
6. En la ventana de la carpeta de archivos de la sesión, el **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en la cual el importador temporal clasifía se salva. El directorio predeterminado para éstos se basa en la carpeta de destino especificado en el paso anterior.
7. El tecleo **instala**.
8. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
9. Cierre la ventana del instalador.

La instalación del componente del servidor de la Importación de datos es completa ahora.

Instalación del componente del servidor de aprovisionamiento

Para instalar el CCMP unificado Provisioning el componente, seleccionar la lengüeta **componente del servidor de aprovisionamiento**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

1. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:**Passphrase** — Ingrese el passphrase cryptographical ingresado cuando el CCMP fue instalado originalmente.**Confirme el passphrase** — Entre el passphrase de nuevo.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:**SQL Server** — Valide el valor por defecto de (local) para la máquina actual.**Nombre del catálogo** — El nombre de la base de datos unificada del CCMP. Por abandono esto es porta.**Conecte usando** — Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse:**Autenticación de Windows**.**Autenticación de SQL Server**. Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción usted debe ingresar su **nombre de inicio de sesión y contraseña del Microsoft SQL server** en los campos proporcionados.
4. En la ventana de la carpeta de destino, **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde el componente del servidor de aprovisionamiento está instalado. No es necesario instalar todos los componentes unificados del CCMP a la misma ubicación.
5. El tecleo **instala**.
6. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.

La instalación del componente del servidor de aprovisionamiento es completa ahora.

Instalación del componente del servidor de aplicaciones

Para instalar el componente unificado del servidor de aplicaciones del CCMP, seleccionar la lengüeta **componente del servidor de aplicaciones**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

1. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de la carpeta de destino, valide la carpeta o haga clic el **cambio** para cambiar la ubicación para el componente del servidor de aplicaciones.
3. En la ventana de configuración de la criptografía:**Passphrase** — Ingrese el passphrase de Cryptographical elegido al originalmente instalar el CCMP unificado.**Confirme el passphrase** — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al

passphrase ingresado arriba.**Precaución:** Usted debe utilizar el mismo passphrase cryptographical que fue utilizado originalmente. Si usted no conoce el passphrase original, para cesar inmediatamente la instalación y para llamar su proveedor del soporte. Si usted continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes.

4. En la ventana de la Conexión de base de datos de la configuración de clúster:**Servidor SQL** — Ingrese el nombre del servidor donde la base de datos porta para este lado se localiza.**Nombre del catálogo** — Ingrese el nombre de la base de datos, según lo seleccionado en la instalación del componente de la base de datos. Por abandono esto es **porta**. Se recomienda que usted **conecta con la autenticación de Windows**. Si el servidor de bases de datos está en una diversa red, la autenticación selecta del **Microsoft SQL server** y ingresa el ID de ingreso y la contraseña apropiados en los campos proporcionados.
 5. El tecleo **instala**. Durante la instalación, las ventanas de comando visualizan mientras que el instalador configura Reporting Services. Estas ventanas de comando se cierran solo y no requieren ninguna acción de usted.
 6. Cuando la instalación ha completado, clic en Finalizar.
- La instalación del servidor de aplicaciones es completa ahora.

Instalación del componente del servidor Web

Para instalar el componente unificado del servidor Web del CCMP, seleccionar la lengüeta **componente del servidor Web**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos y el tecleo **instale**.

Pase con cada paso a su vez.

1. En la ventana del acuerdo de licencia:**Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia, y así que usted debe leerlo a conciencia antes de validar.
2. El tecleo **instala**. Durante la instalación, las ventanas de comando pueden visualizar mientras que el instalador configura Microsoft IIS. Estas ventanas de comando se cierran solo y no requieren ninguna acción de usted.
3. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.


La instalación del componente del servidor Web es completa ahora.

[Conexiones de recuperación tras falla de la fuerza al lado activo](#)

Para actuar los 2 lados como sistemas independientes, las entradas del archivo de host se deben agregar para señalar las conexiones de recuperación tras falla al lado activo actual. Esto reduce la posibilidad que una Conmutación por falla ocurrirá a los otros lados DB cuando la replicación está abajo.

Puesto que la información sobre la transmisión por falla se lleva a cabo en el DB, los ambos lados saben sobre el otro lado aunque son no replicados actualmente o que funcionan con la misma versión. Si entonces ocurre una Conmutación por falla la integridad de los datos será perdida tan mientras que actúa en el solo modo echado a un lado se aconseja que las conexiones de recuperación tras falla estén agregadas a los host clasifían en cada máquina para señalar de nuevo al lado activo.

En el despliegue siguiente:



Las entradas del archivo de host deben ser como sigue:

```
CCMP DBA
127.0.0.1 CCMP DBB
CCMP DBB
127.0.0.1 CCMP DBA
CCMP WEBA
<IP ADDRESS OF CCMPDBA> CCMP DBB
127.0.0. 1 CCMP WEBB
CCMP WEBB
<IP ADDRESS OF CCMPDBB> CCMP DBA
127.0.0. 1 CCMP WEBA
```

Estas entradas deben ser quitadas una vez que la actualización es completa y lado B re-se replica con el lado A.

[Lado B de la actualización para habilitar el aprovisionamiento y la importación](#)

Si los lados del sistema son ser los ejecutaron independientemente por un período de tiempo continuo que puede ser requerido para permitir al aprovisionamiento y a la importación para ejecutarse en el ambambos lado A y el lado B al mismo tiempo.

Esta configuración puede ser alcanzada realizando los pasos **manuales de la Conmutación por falla del aprovisionamiento/de la importación** contenidos en el manual de la administración en lado B la base de datos.

[Ponga al día la consola y al administrador de configuración de control de CMS para habilitar el aprovisionamiento](#)

En el CCE unificado AW usted necesita poner al día la consola de control de CMS para utilizar los

puertos únicos para lado B el servidor de aprovisionamiento.

En el AW:










1. Haga clic **Start > Programs > CCE unificado Cisco equipa > las herramientas de administración >** y hace clic la **aplicación de control de CMS**.
2. Si lado B la conexión existe en las conexiones de la aplicación después asegúrese que tenga diversos números del puerto a la conexión del lado A.
3. Si lado B no existe la conexión, después anote la A echar a un lado los detalles de la conexión.
4. Haga clic en Add (Agregar).
5. Ingrese los detalles según el lado A. Sin embargo, ponga al día los detalles Nombre del servidor/del nombre de host al del lado B y utilice diversos números de acceso.
6. Haga clic en OK.
7. Haga clic en Apply (Aplicar).
8. Le notificarán que CMSJserver recomenzará. Asegurese confirmar esto.

En lado B el servidor de bases de datos:

1. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración >** y haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
2. Haga Click en OK a iniciar sesión.
3. **Servidores de comunicación del teclado.**
4. Haga clic la lengüeta **unificada ICM**.
5. Seleccione el caso apropiado de la lista.
6. Ponga al día los números del puerto para hacer juego éstos usados en la consola de control de CMS.
7. Haga clic en OK.
8. Usted será informado que los servicios del aprovisionamiento necesitan ser recomenzados. Haga clic en OK.
9. Haga clic en Close (Cerrar).
10. Salga al administrador de configuración.

[Comenzar los servicios unificados del CCMP](#)

Marque que los servicios unificados de Windows del CCMP se están ejecutando en los servidores unificados del CCMP.

Para marcar que un servicio se está ejecutando: 1. 2. 3. nota del  del  del  del  del  del  del  del  del :

1. Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del teclado.
2. Ingrese **Services.msc** y después haga clic la **AUTORIZACIÓN**.
3. Confirme el servicio está en el estado **comenzado**. Si un servicio no se comienza, haga clic con el botón derecho del ratón el nombre del servicio y haga clic el **comienzo**.

Los servicios siguientes deben ejecutarse en la **red/los servidores de aplicaciones**:

- UCCMP: Servicios del Control del sistema
- UCCMP: Servicios del Scheduling
- UCCMP: Reporting Services

- UCCMP: Servicios de búsqueda de la aplicación

Los servicios siguientes deben ejecutarse en los **servidores de bases de datos**:

- UCCMP: Servidor de la Importación de datos
- UCCMP: Administrador de la tabla de la división
- UCCMP: Servidor de aprovisionamiento

Cuando todos los servicios se están ejecutando el CCMP unificado es pronto para usar.

Nota: Si usted acaba de comenzar el servicio y el servicio de aplicación del Control del sistema en la red/el servidor de aplicaciones, usted necesitará esperar algunos minutos antes de abrir una sesión para permitir que los servicios carguen totalmente.

[Pasos para actualizar un Side-b de la fractura y para reinicializar la replicación](#)

Paso	Control
Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP:	
Pare todos los servicios unificados del CCMP en los servidores unificados lado B del CCMP.	
Sostenga el lado A y las bases de datos del portal del lado B.	
Sostenga las bases de datos del lado A y del SQL Server Reporting Services ReportServer y de ReportServerTempDB del lado B.	
Desinstale el software unificado existente del CCMP en el lado B:	
Usando agregue/quite los programas, quitan el CCMP: Servidor de la Importación de datos en el servidor de bases de datos del lado B.	
Usando agregue/quite los programas, quitan el CCMP: Servidor de aprovisionamiento en el servidor de bases de datos del lado B.	
Usando agregue/quite los programas, quitan el CCMP: Instalador de la base de datos en el servidor de bases de datos del lado B.	
Usando agregue/quite los programas, quitan el CCMP: Servidor de aplicaciones en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.	
Usando agregue/quite los programas, quitan el CCMP: Aplicación de Web en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.	
Actualice la base de datos porta:	
De los nuevos medios de instalación instale el nuevo CCMP: Instalador de la base de datos en el servidor de bases de datos del	

lado B.	
Actualice la base de datos porta en el servidor de bases de datos del lado B que usa la herramienta unificada de la instalación de la base de datos del CCMP o restablezca el respaldo del lado A en el lado B.	
Instale los componentes unificados restantes del CCMP:	
De los nuevos medios de instalación, instale el nuevo CCMP: Servidor de la Importación de datos en el servidor de bases de datos del lado B.	
De los nuevos medios de instalación, instale al nuevo servidor de aprovisionamiento del CCMP en el servidor de bases de datos del lado B.	
De los nuevos medios de instalación, instale al nuevo servidor de aplicaciones del CCMP en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.	
De los nuevos medios de instalación, instale la nueva aplicación de Web del CCMP en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.	
Concluya la configuración:	
Quite las entradas del archivo de host para la A y lado B los servidores que señalan el lado de la alternativa de nuevo a sí mismo.	
Reinicialice la replicación.	
Asegurese todos los servicios unificados de Windows del CCMP haber sido comenzado en toda la base de datos y red/servidores de aplicaciones.	

[Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP](#)

[Pare los servicios unificados del CCMP](#)

Antes de comenzar la actualización, los servicios unificados del CCMP deben ser parados en todos los servidores del lado B.

para parar el CCMP unificado: El servicio de servidor de la Importación de datos, completa estos pasos:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)** del teclado. Las visualizaciones de la ventana del **funcionamiento**.
2. En el **campo Abrir**, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: Servicio de servidor de la Importación de datos de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.

5. Cierre la ventana de los **servicios**.

Para parar el CCMP unificado: El servicio del servidor de aprovisionamiento, completa estos pasos:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)** del teclado. Las visualizaciones de la ventana del **funcionamiento**.
2. En el **campo Abrir**, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: Servicio del servidor de aprovisionamiento de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los **servicios**.

Para parar el CCMP unificado: Divida el servicio del administrador de la tabla, complete estos pasos:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**. Las visualizaciones de la ventana del **funcionamiento**.
2. En el **campo Abrir**, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **UCCMP: División del servicio del administrador de la tabla de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los **servicios**.

Para parar el CCMP unificado: Servicio de supervisión, CCMP unificado: Servicio de servidor de la búsqueda de la aplicación, y CCMP unificado: El servicio de Reporting Services, completa estos pasos:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)** del teclado. Las visualizaciones de la ventana del **funcionamiento**.
2. En el **campo Abrir**, ingrese **services.msc**. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el **CCMP unificado: Servicio del servicio de supervisión de la** lista de servicios.
4. Seleccione la **parada**.
5. Cierre la ventana de los **servicios**.

[Sostenga las bases de datos del portal y de servidor de informes del CCMP](#)

Sostenga las bases de datos del portal y de Reporting Services del CCMP de modo que usted pueda restablecerlas en caso de error.

1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
2. Conecte con el motor de base de datos usando la autenticación de Windows.
3. Navegue a la base de datos **porta**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón el **portal**, y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
5. Enmiende el **destino** como apropiado usando la **eliminación y agregue las** características
6. Haga clic la **autorización**.

Relance este proceso para la base de datos porta del CCMP en el servidor de bases de datos del lado B.

De manera similar, sostenga las bases de datos de servidor de informes en los servidores de bases de datos del lado A y del lado B:

1. En el servidor Web, seleccione el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**, y publique el comando **services.msc**.
2. Pare el servicio de **Reporting Services del SQL Server**.
3. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
4. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
5. Navegue a la base de datos de **ReportServer**.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón **ReportServer**, y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
7. Enmiende el **destino** como apropiado usando la **eliminación y agregue las características**.
8. Haga clic la **autorización**.
9. Navegue a la base de datos de **ReportServerTempDB**.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón **ReportServerTempDB**, y seleccione las **tareas > la salvaguardia**.
11. Enmiende el **destino** como apropiado usando la **eliminación y agregue las características**.
12. Haga clic la **autorización**.

Relance este proceso para las bases de datos de Reporting Services en el servidor de bases de datos del lado B.

[Desinstale el software unificado existente del CCMP](#)

[Desinstale al componente del servidor de la Importación de datos](#)

Este proceso quitará al componente del servidor de la Importación de datos:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, el **comienzo > el panel de control del teclado > añaden quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
2. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos**.
3. **Desinstalación del teclado**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
4. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

[Desinstale el componente del servidor de aprovisionamiento](#)

Este proceso quitará el componente del servidor de aprovisionamiento:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, el **comienzo > el panel de control del teclado > añaden quitan los programas**. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las características.
2. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento**.
3. **Desinstalación del teclado**. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
4. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El

fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

5. Borre manualmente el **portal \ el servidor de aprovisionamiento \ la carpeta de configuración de C:\Program Files\Management** si existe.

[Desinstale el componente del instalador de la base de datos](#)

Este proceso quitará el componente del instalador de la base de datos. Ésta es la herramienta que se utiliza para mantener el catálogo de la base de datos. Desinstalar esta herramienta no quitará el DB porta (que será actualizado más adelante en el proceso).

1. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el **comienzo > al panel de control > Add o quite los programas**. El **agregar/quita los programas** enumera las visualizaciones.
2. Seleccione el **portal de la Administración: La base de datos instala la herramienta**.
3. Haga clic la opción de la **eliminación**, y confírmela.

[Desinstale el componente del servidor de aplicaciones](#)

Este proceso quitará el componente del servidor de aplicaciones:

1. En el servidor de aplicaciones del lado B, haga clic el **comienzo > al panel de control > Add o quite los programas**. El **agregar/quita los programas** enumera las visualizaciones.
2. Seleccione el **portal de la Administración: Servidor de aplicaciones**.
3. Haga clic la opción de la **eliminación**, y confírmela.

[Desinstale el componente de la aplicación de Web](#)

Este proceso quitará el componente de la aplicación de Web:

1. En el servidor de aplicaciones del lado B, haga clic el **comienzo > al panel de control > Add o quite los programas**. El **agregar/quita los programas** enumera las visualizaciones.
2. Seleccione el **portal de la Administración: Aplicación de Web**.
3. Haga clic la opción de la **eliminación**, y confírmela.

[Actualice la base de datos del portal del CCMP](#)

Antes de actualizar la base de datos, la nueva herramienta de la instalación de la base de datos debe ser instalada, que entonces será utilizada para realizar la actualización de base de datos.

[Instale el instalador de la base de datos](#)

Para instalar el instalador unificado de la base de datos del CCMP, realice estos pasos:

1. En el servidor de bases de datos del lado B, inserte los medios de instalación unificados del CCMP. El instalador debe iniciar automáticamente. Si no hace, hojear CD de instalación adentro al explorador Explorador de Windows y hacer doble clic **autorun.hta**.
2. Seleccione la lengüeta del **componente de la base de datos**, haga clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instala**. Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

3. En la ventana del **acuerdo de licencia: Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
4. En la **ventana de configuración de la criptografía: Passphrase** - Ingrese el passphrase cryptographical que usted creó durante la instalación del componente del servidor de bases de datos **cuando usted primero instaló el CCMP**. Si usted continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes. **Confirme el passphrase** - Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.
5. En la ventana de la **carpeta de destino**, revise la ubicación. En caso necesario, **cambio del teclado** para cambiar la ubicación en donde usted quiere el componente del servidor de bases de datos instalado.
6. El teclado **instala**. **Nota:** Este proceso no instala una nueva base de datos. Instala la herramienta de la instalación de la base de datos, que se utiliza para configurar la base de datos.

En este momento la nueva herramienta de la instalación de la base de datos ha estado instalada pero la base de datos no se ha actualizado.

Si el sistema ha estado actuando en el solo modo de operación echado a un lado para más de un día, después un respaldo de la base de datos del aparte se debe restablecer en el lado B antes de que re-se ejemplifique la replicación, esto significa que una actualización de base de datos no está requerida. Este proceso se define abajo en “restablecer el respaldo del aparte DB en el lado B”.

Si el sistema se ha estado ejecutando en el solo modo de operación echado a un lado para menos de un día entonces la base de datos se debe actualizar como sigue.

[Realice una actualización del lado B DB](#)

para ahora actualizar su base de datos, asegúrese de que el **portal de la Administración del lanzamiento**: Se marca la **base de datos instala la** casilla de verificación de la **herramienta** antes de que usted clic en Finalizar.

Si usted marcó el **portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala la** casilla de verificación de la **herramienta** después de instalar al componente de la base de datos, la base de datos instala los lanzamientos de la herramienta automáticamente. Usted puede también poner en marcha la base de datos instala la herramienta manualmente de **Start > Programs > portal de la Administración > base de datos > instalador de la base de datos**.

El Asisitente le dirigirá con el proceso de actualizar una base de datos.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez. Ingrese estos detalles:

1. En la conexión del SQL Server detalla la ventana: **Nombre del servidor** - Seleccione el Microsoft SQL server donde la base de datos unificada del CCMP debe ser instalada. En este caso ésta es la máquina que ejecuta la aplicación, y así que debe ser dejada como el valor por defecto (**local**). **Nombre de la base de datos** - Ingrese o seleccione el nombre del catálogo de la base de datos que será utilizado para el CCMP unificado. Utilice el nombre predeterminado del **portal**. **Conecte usando** - Seleccione el botón de radio de las

credenciales del login que usted quiere aplicarse: La información de la cuenta de Windows que usted utiliza para iniciar sesión a su ordenador. *Ésta es la opción recomendada.* La información del login del Microsoft SQL server asignada por el administrador de sistema. *Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio.* Para esta opción, usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña en los campos proporcionados. Se establece la conexión de prueba se asegura la conexión al Microsoft SQL server. La conexión del mensaje tuvo éxito pero la base de datos no existe es la conducta correcta en este momento. Haga Click en OK para continuar.

2. En el **selecto una acción para realizar la ventana, actualización** selecta una **base de datos existente** y a hacer clic **después**.
3. Seleccione **cifrado Opción de empaquetado** y haga clic **después**.
4. Haga clic **después** para realizar la actualización.

[Restablezca el respaldo del aparte DB en el lado B](#)

Cuando el sistema ha estado actuando en el solo modo de operación echado a un lado para más de un día, el último respaldo del aparte DB porta se debe restablecer sobre la base de datos del lado B para asegurarse que la información de auditoría es constante a través de los ambos lados.

En el nuevo servidor de bases de datos del lado B:

1. **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 del tecleo > estudio de la Administración.**
2. Haga clic con el botón derecho del ratón la base de datos **porta**, y haga clic las **tareas > el Restore.**
3. En la ventana de la **base de datos del Restore** elija del **dispositivo y agregue** la ubicación del archivo de reserva porta del servidor de bases de datos del aparte. Usted puede necesitar copiar el archivo de backup localmente para accederlo.
4. Seleccione el archivo de backup del cual restablecer la base de datos porta, y hacer clic la **AUTORIZACIÓN.**
5. Seleccione la casilla de verificación al lado del respaldo le fijan apenas agregado.
6. Seleccione la base de datos porta como el destino del restore del a la lista desplegable de la **base de datos.**
7. Seleccione las **opciones**, y elija **sobregaban la base de datos existente.**
8. Haga Click en OK para comenzar el restore.

[Instale los componentes unificados restantes del CCMP](#)

Los pasos en esta sección se deben realizar en los servidores relevantes en el lado B.

[Instalación del componente del servidor de la Importación de datos](#)

Para instalar al componente del servidor unificado de la Importación de datos del CCMP, seleccionar la lengüeta del **componente del servidor de la Importación de datos**, hacer clic la **prueba del funcionamiento...** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale.**

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez. Usted necesitará ingresar estos

detalles:

1. En la ventana del **acuerdo de licencia**: **Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la **ventana de configuración de la criptografía**: **Passphrase** - Ingrese el passphrase cryptographical que fue utilizado cuando el CCMP fue instalado originalmente **Confirme el passphrase** - Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba.
3. En la ventana de la **base de datos de la configuración**: **SQL Server** - Valide el valor predeterminado del localhost como el servidor en el cual la base de datos reside. **Nombre del catálogo** - Ingrese el nombre de la base de datos según lo definido durante la instalación del componente de la base de datos. El valor por defecto es **porta**. **Selecto conecte con la autenticación de Windows**. Se utiliza la autenticación del Microsoft SQL server solamente al conectar con un servidor de bases de datos en una diversa red, que no se soporta en esta versión.
4. Seleccione **completan** o tipo **de encargo de la configuración**. La configuración **de encargo** permite que los componentes del servidor de la Importación de datos sean instalados a diversas carpetas de destino. Utilice la configuración **completa** para mantener todos los componentes en una carpeta de destino común. Más adelante es la opción recomendada.
5. En la ventana de la **carpeta de destino, cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde el componente del servidor de la Importación de datos instala. No es necesario instalar todos los componentes **porta** a la misma ubicación.
6. En la ventana de la **carpeta de archivos de la sesión**, se salva el **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en la cual el importador temporal clasifica. El directorio predeterminado para éstos se basa en la carpeta de destino especificado en el paso anterior.
7. El tecleo **instala**.
8. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
9. Cierre la ventana del instalador.

La instalación del componente del servidor de la Importación de datos es completa ahora.

[Instalación del componente del servidor de la disposición](#)

Para instalar el CCMP unificado Provisioning el componente, seleccionar la lengüeta **componente del servidor de aprovisionamiento**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

1. En la ventana del **acuerdo de licencia**: **Valido los términos en el acuerdo de licencia**. **Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar**. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la **ventana de configuración de la criptografía**: **Passphrase** - Ingrese el passphrase cryptographical ingresado cuando el CCMP fue instalado originalmente. **Confirme el passphrase** - Entre el passphrase de nuevo.
3. En la ventana de la **base de datos de la configuración**: **SQL Server** - Valide el valor por

defecto de (local) para la máquina actual. **Nombre del catálogo** - El nombre de la base de datos unificada del CCMP. Por abandono, esto es **porta**. **Conecte usando** - Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse: **Autenticación de Windows**. **Autenticación de SQL Server**. Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción, usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña del Microsoft SQL server en los campos proporcionados.

4. En la ventana de la **carpeta de destino**, **cambio del** tecleo para cambiar la ubicación en donde el componente del servidor de aprovisionamiento está instalado. No es necesario instalar todos los componentes unificados del CCMP a la misma ubicación.
5. El tecleo **instala**.
6. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.

La instalación del componente del servidor de aprovisionamiento es completa ahora.

[Instalación del componente del servidor de aplicaciones](#)

Para instalar el componente unificado del servidor de aplicaciones del CCMP, seleccionar la lengüeta **componente del servidor de aplicaciones**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Haga clic **después** para pasar a través de cada ventana a su vez.

1. En la ventana del **acuerdo de licencia**: **Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes de validar.
2. En la ventana de la **carpeta de destino**, valide la carpeta o haga clic el **cambio** para cambiar la ubicación para el componente del servidor de aplicaciones.
3. En la **ventana de configuración de la criptografía**: **Passphrase** - Ingrese el passphrase de Cryptographical elegido al originalmente instalar el CCMP unificado. **Confirme el passphrase** - Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase ingresado arriba. **Precaución**: Usted debe utilizar el mismo passphrase cryptographical que fue utilizado originalmente. Si usted no conoce el passphrase original, para cesar inmediatamente la instalación y para llamar su proveedor del soporte. Si usted continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes.
4. En la ventana de la **Conexión de base de datos de la configuración de clúster**: **Servidor SQL** - Ingrese el nombre del servidor donde la base de datos **porta** para este lado se localiza. **Nombre del catálogo** - Ingrese el nombre de la base de datos, según lo seleccionado en la instalación del componente de la base de datos. Por abandono esto es **porta**. Se recomienda que usted **conecta con la autenticación de Windows**. Si el servidor de bases de datos está en una diversa red, la **autenticación** selecta del **Microsoft SQL server** y ingresa el ID de ingreso y la contraseña apropiados en los campos proporcionados.
5. El tecleo **instala**. Durante la instalación, las ventanas de comando visualizan mientras que el instalador configura Reporting Services. Estas ventanas de comando se cierran solo y no requieren ninguna acción de usted.
6. Cuando la instalación ha completado, clic en Finalizar.

La instalación del servidor de aplicaciones es completa ahora.

[Instalación del componente del servidor Web](#)

Para instalar el componente unificado del servidor Web del CCMP, seleccionar la lengüeta **componente del servidor Web**, hacer clic la **prueba del funcionamiento** para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo **instale**.

Pase con cada paso a su vez:

1. En la ventana del **acuerdo de licencia: Valido los términos en el acuerdo de licencia**. Usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia, y así que usted debe leerlo a conciencia antes de validar.
2. El tecleo **instala**. Durante la instalación, las ventanas de comando pueden visualizar mientras que el instalador configura Microsoft IIS. Estas ventanas de comando se cierran solo y no requieren ninguna acción de usted.
3. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.

La instalación del componente del servidor Web es completa ahora.

[Conexiones de recuperación tras falla de la neutralización que son forzadas al lado activo](#)

Quite las entradas hechas a los archivos de los host en todos los servidores que señalen las conexiones de recuperación tras falla al lado activo.

[Reinicialice la replicación](#)

[Re-ejemplifique la réplica de base de datos del CCMP](#)

Para re-ejemplificar la replicación, complete estos pasos:

1. Asegurese le se abren una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración**, y haga clic la aplicación de la **administración de la configuración**.
3. Haga Click en OK para iniciar sesión.
4. **Servidores del tecleo UCCMP**.
5. Haga clic la lengüeta de la **base de datos UCCMP**.
6. Haga clic la **replicación**. La ventana de configuración de la réplica de base de datos UCCMP abre y visualiza todos los detalles seleccionados del servidor. Realice cualquier modificación en esta etapa en caso necesario.
7. Haga clic la **réplica** (si está pedido salvar los cambios, el tecleo **sí**) y confírmela. Esto abrirá una ventana de la ejecución del trabajo que muestre los estatuses de progreso para la replicación.
8. Para comenzar el proceso de la configuración de la réplica, el tecleo **ejecuta**. Cuando está pedido confirmar la replicación, haga clic **sí**. Después de que la replicación se configure con éxito, haga clic **cerca**.
9. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos

UCCMP.

10. **Cierre del teclado**, para cerrar la ventana de configuración UCCMP.
 11. Salga al administrador de configuración.
 12. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el **Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio**.
 13. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
 14. Haga clic con el botón derecho del ratón la carpeta de la **replicación**, y haga clic el **monitor de la replicación del lanzamiento**. Las visualizaciones del monitor de la replicación.
 15. Amplíe a **mis editores**. Si no muestran el editor del servidor de bases de datos del lado A, debe ser agregado:Haga clic con el botón derecho del ratón a **mis editores de los editores > Add**. Las visualizaciones del cuadro de diálogo de Publisher del agregar.El teclado **agrega > Add** el **SQL Server Publisher.Nombre del servidor** - Ingrese el nombre del servidor del lado A (editor).**Autenticación** - Ingrese los detalles de la autenticación para conectar con el servidor.
 16. Haga clic en Connect (Conectar) Si un mensaje de notificación sobre la ubicación del distribuidor se visualiza, haga clic la **AUTORIZACIÓN** y proporcione los detalles de la conexión para el distribuidor.
 17. Haga Click en OK para agregar al editor a la lista de editores monitoreados.
 18. Navegue a las fotos enumeradas debajo de Publisher. Visualización de dos fotos llamada:Base del [Portal][Portal] NonQueued
 19. Haga clic en la foto baja de la publicación, y haga clic en la lengüeta de las **advertencias y de los agentes**.
 20. Haga clic con el botón derecho del ratón en el agente de instantáneas en los agentes y los trabajos enumeran y hacen clic el **agente del comienzo**. Espere el estatus para cambiar a “completado”. Esto puede tardar varios minutos.
 21. Relance los pasos 19 y 20 para la foto no hecha cola.
 22. Salga el monitor de la replicación y el SQL Server Management Studio cercano.
- La configuración unificada de la réplica de base de datos del CCMP es completa ahora.

[Réplica de base de datos del servidor de informes](#)

Complete estos pasos:

1. Asegurese le se abren una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic **Start > Programs > portal de la Administración**, y haga clic la aplicación de la **administración de la configuración**.
3. Haga Click en OK para iniciar sesión.
4. **Servidores del teclado UCCMP**.
5. Haga clic la lengüeta de las **bases de datos de servidor de informes**.
6. Haga clic la **replicación** en la lengüeta de las **bases de datos de servidor de informes del administrador de configuración**. Las visualizaciones de la ventana de configuración de la réplica de base de datos del servidor de informes.
7. **Réplica del teclado**. Si está pedido salvar hasta que finalicen los cambios, haga clic **sí**.
8. Para comenzar el proceso de la configuración de la réplica, el teclado **ejecuta**.
9. Le pedirán tomar un respaldo de la clave de encriptación del servidor de informes de Publisher antes de configurar la replicación.Esto no se requiere en este caso puesto que las bases de

datos se han replicado previamente.

10. Cuando la replicación es acertada, usted verá que un mensaje en la ventana de administrador de la réplica de base de datos del servidor de informes que le dice debe restablecer la clave de encriptación del servidor de informes del editor al servidor de informes del suscriptor.
11. Haga clic en Close (Cerrar).
12. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos del servidor de informes.
13. Tecleo **cercano** para cerrar la ventana de configuración UCCMP.
14. Salga al administrador de configuración.

Comience los servicios unificados del CCMP

Marque que los servicios unificados de Windows del CCMP se están ejecutando en los servidores unificados del CCMP.

Complete estos pasos:

1. Haga clic el **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)**.
2. Ingrese **Services.msc**, y haga clic la AUTORIZACIÓN.
3. Confirme el servicio está en el estado **comenzado**. Si un servicio no se comienza, haga clic con el botón derecho del ratón el nombre del servicio y haga clic el **comienzo**.

Estos servicios deben ejecutarse en la **red/los servidores de aplicaciones**:

- UCCMP: Servicios del Control del sistema
- UCCMP: Servicios del Scheduling
- UCCMP: Reporting Services
- UCCMP: Servicios de búsqueda de la aplicación

Estos servicios deben ejecutarse en los **servidores de bases de datos**:

- UCCMP: Servidor de la Importación de datos
- UCCMP: Administrador de la tabla de la división
- UCCMP: Servidor de aprovisionamiento

Cuando todos los servicios se están ejecutando, el CCMP unificado es pronto para usar.

Nota: Si usted acaba de comenzar el servicio y el servicio de aplicación del Control del sistema en el servidor Web, usted necesitará esperar algunos minutos antes de abrir una sesión para permitir que los servicios carguen totalmente.

Validación de la actualización

Marque que el sistema es funcional siguiendo la actualización con estas pruebas:

Control	Criterios de éxito
Pruebas unificadas del aprovisionamiento CCE	
Inicie sesión al servidor Web del lado A (porta) y cree a un nuevo grupo de capacidades. Esto prueba	El grupo de capacidades debe ser creado con

el aprovisionamiento de un servidor Web lateral. Funcione con esta prueba contra cada caso configurado UCCE.	éxito.
Login al servidor Web del lado B (porta). Localice al grupo de capacidades creado en la prueba anterior. Esto prueba la replicación del cambio de un lado al lado B.	El grupo de capacidades debe ser visible en lado B.
Inicie sesión al servidor Web del lado B (porta) y cree a un nuevo grupo de capacidades. Esto prueba el aprovisionamiento UCCE lado B del servidor Web.	El grupo de capacidades debe ser creado con éxito.
Login al servidor Web del lado A (porta). Localice al grupo de capacidades creado en la prueba anterior. Esto prueba la replicación del cambio del lado B a un lado.	El grupo de capacidades debe ser visible en un lado.
Cree a un nuevo grupo de capacidades en el AW usando la herramienta del explorador del grupo de capacidades de Cisco. Espere algunos minutos y el control que el grupo de capacidades está importado en el CCMP unificado.	El grupo de capacidades debe ser en la A y lado B visible.
Pruebas del aprovisionamiento CUCM	
Inicie sesión al servidor Web del lado A (porta) y cree un nuevo teléfono del IP. Esto prueba el aprovisionamiento CUCM de un servidor Web lateral.	El teléfono del IP debe ser creado con éxito.
Inicie sesión al servidor Web del lado B (porta) y cree un nuevo teléfono del IP. Esto prueba el aprovisionamiento CUCM lado B del servidor Web.	El teléfono del IP debe ser visible en lado B.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)